

Tasteri i modifikatori

Za razliku od većine grafičkih programa, Photoshop mnoge svoje sposobnosti duguje tastaturi. Bukvalno na stotine funkcija dostupno je isključivo pritiskom na taster. Na primer, Photoshop ne predviđa nikakvu komandu iz menija koja vam omogućava da obrišete više slojeva odjednom. Ne postoji nijedna komanda koja sakriva sve palete, a nema ni opcije koja vraća poslednje korišćene parametre za korekciju boja. Svaka od ovih opcija biće van vašeg domašaja ako ne znate koji je pravi taster. Možda vam izgleda da je tastatura neprikladna kao umetnička alatka, ali ona je u Photoshopu vaša moćna i važna saveznica.


Postoje dve osnovne varijante trikova s tastaturom:

- ◆ **Prečice:** Neke kombinacije tastera imaju trenutno dejstvo. Na primer, istovremenim pritiskom na Ctrl i Backspace (Z i Delete na Macu), selekcija se ispunjava bojom pozadine.
- ◆ **Modifikatori:** Drugi tasteri menjaju ponašanje alatke ili komande. Pritisak na Shift, dok istovremeno povlačite alatkom laso, dodaje površinu obuhvaćenu lasom prethodnoj selekciji. Zbog toga su Shift, Alt (Option) i Ctrl (Command) poznati pod zajedničkim nazivom *modifikatori*.

Naravno da i jedne i druge u ovom dodatku obrađujem pedantno i detaljno. Uz oštar um i nešto vežbanja, teraćete svoj novi Photoshop Model CS brzinama koje bi vas u stvarnom svetu odvele u zatvor.

Skrivene prečice i modifikatori

Prečice vam omogućavaju da započnete postupke, a da se ne poduhvatite mučnog zadatka biranja komandi iz menija ili pritiskanja ikonice alatke sve dok vam ruka ne otpadne. Neke prečice su prilično očigledne. Na primer, Photoshop navodi ekvivalente na tastaturi odmah pored komande u meniju. File ⇨ New možete izabrati pritiskom na Ctrl+N (Z +N na Macu), Edit ⇨ Undo pritiskom na Ctrl+Z (Z +Z), Select ⇨ All pritiskanjem Ctrl+A (Z +A) i tako dalje. Ali, mnoge Photoshopove prečice su skrivene. Kao što pretpostavljate, skrivene su baš one najbitnije.





Kombinacije s tasterom Alt

Pod Windowsom (izvinjavam se Mekovcima) mnoge postupke možete da izvedete korišćenjem takozvanih vrućih tastera. To su podvučena slova koja vidite u menijima i okvirima za dijalog. Da biste pristupili ovim funkcijama, pritisnite Alt i podvučeno slovo. To može da bude vrlo korisno kada zadajete komande koje nemaju prečice tipa Ctrl+taster. Na primer, da biste izabrali Image ⇨ Adjustments ⇨ Channel Mixer, pritisnite Alt+I, zatim A, pa na kraju X. Kada se nadete u okviru za dijalog Channel Mixer, pritisnite Alt+G da biste izabrali vrednost zelenog kanala (Green), Alt+B za plavi kanal (Blue) i tako dalje.

Čak možete da zadate komande koje nemaju podvučena slova. Kad hoćete da izaberete Filter ⇨ Sharpen ⇨ Unsharp Mask, na primer, pritisnite Alt+T da biste otvorili meni Filter, S da biste istakli stavku Sharpen, Enter za otvaranje podmenija Sharpen, i U za biranje opcije Unsharp Mask. Za komandu Filter ⇨ Stylize ⇨ Extrude, pritisnite Alt+T, S, S, S, Enter, E, E, Enter. Znam da je čudno, ali isprobajte ovo nekoliko puta i shvatićete kako deluje. Može vam se svideti, možete zamrzeti ovaj način – zavisi samo od vas.

Pomoću tastera sa strelicama takode možete da odigrate valcer kroz menije. Pošto pritisnete Alt i podvučeno slovo da biste otvorili meni, upotrebite strelice nagore i nadole za isticanje komandi menija. Pritisnite tastere sa strelicama nalevo i nadesno da biste prikazali susedne menije. Da biste izabrali istaknutu komandu, pritisnite Enter. Kad hoćete da zatvorite menije i vratite se na prozor sa slikom, pritisnite dvaput Escape.



I na Macu možete da koristite tastere sa strelicama za pretraživanje menija, iako je, što se mene tiče, ovde ovaj način teško nazvati intuitivnim. Prvo pritisnite Control+F1. (Ili izaberite u meniju Apple stavku System Preferences, pritisnite ikonicu tastature i uključite opciju Full Keyboard Access – potpun pristup pomoću tastature.) Zatim pritisnite Control+F2 da biste istakli traku s menijima. Sada ste spremni da koristite tastere sa strelicama onako kako to opisuje prethodni pasus.

Priručni meni

Jedan od najboljih skrivenih trikova u Photoshopu jeste pritisak desnim tasterom miša. Ako koristite Macintosh pa vaš miš nema desni taster, držite taster Control i zatim pritisnite mišem. Kada pritisnete i držite desni taster miša (odnosno Control+taster miša) u prozoru sa slikom, Photoshop otvara meni s komandama skrojenim prema vašim trenutnim potrebama. Ako, na primer, pritisnete desni taster miša (Control+taster miša) uz alatku laso dok je selekcija aktivna, dobijate spisak komandi koji je prikazan na slici A-1. Iako na selekciju možete primeniti i druge komande, ove se najčešće koriste.

Sadržaj priručnog menija *zavisi od konteksta*, što znači da se menja u skladu sa aktivnom alatkom i trenutnim stanjem slike (da li je izabrana ili nije). Kontekstne menije možete da otvarate i iz mnogih paleta. Ako, na primer, pritisnete desnom tasterom miša ime sloja na paleti Layers, otvorićete listu s postupcima koje možete da izvedete na tom sloju.



Kao i u običnim menijima, korišćenjem tastera sa strelicama nagore i nadole istaći ćete komande u kontekstnim menijima. Da biste komandu zadali, pritisnite Enter. Da biste zatvorili meni, pritisnite Escape.




Slika A-1: Ako vam zapne, pritisnite desnim tasterom miša da biste otvorili priručni meni korisnih komandi.

Prečice iz kutije sa alatcima

Upotrebljivost je oduvek bila jedna od Photoshopovih jačih strana. Photoshop omogućava da radite brže i tako što vam daje da s tastature birate alatke. Na ovaj način, možete koristiti jednu alatku, pritisnuti taster i odmah nastaviti rad drugom alatkom, ne napuštajući mesto na slici. Najbolje od svega je to što prečice rade čak i kada je kutija sa alatcima skrivena. U kutiju sa alatcima pogledam samo da bih pratio koja je alatka izabrana, da se ne bih zbunio.

Slika A-2 priča celu, čudesnu priču. Pritisnite odgovarajući taster, kao što je prikazano na slici – nisu potrebni Ctrl, Alt ili drugi modifikatori. Mnoge prečice imaju smisla. M aktivira okvir za izbor (Marquee), L je za laso, K za kantu s bojom. Ali ima i onih čudnih, kao što je O za posvetljavanje (dOdge), R za zamagljivanje (bluR) i, moja najomiljenija, I za pipetu (engl. *I-dropper, eye-dropper*).

Bela slova prikazana na crnoj podlozi, kružno biraju alatke koje dele istu pregradu u kutiji. Da biste se prebacili na sledeću alatku, uz svako od ovih slova standardno treba da pritisnete i taster Shift. Korišćenje tastera Shift izbeći ćete ako izaberete Edit ⇨ Preferences ⇨ General (Ctrl+K) i isključite opciju Use Shift Key for Tool Switch, kao što je objašnjeno u poglavlju 2.



Slika A-2: Pritiskajte ove tastere da biste birali alatke i aktivirali kontrole. Bela slova na crnoj pozadini označavaju tastere koji naizmenično biraju alternativne alatke ili parametre.



Na vrhu kutije sa alatkama na slici A-2, nalazi se dugme sa strelicom udesno, koje služi za otvaranje skrivenog menija. Nju na vašoj kutiji sa alatkama verovatno ne vidite, pošto je obično skrivena. Ako koristite PC (avaj, na Macu nažalost ne postoji), pritisnite dvaput taster F da biste sliku prikazali na crnoj pozadini. Pod pretpostavkom da je skrivena traka s menijima, pritisnite strelicu udesno na vrhu kutije sa alatkama kako biste otvorili tajnu pregradu u kojoj se nalaze apsolutno sve Photoshopove komande. Ovo predstavlja samu srž domišljatosti.

Prečice za palete

Photoshop omogućava da opcijama paleta pristupate i s tastature. Ove opcije sam naveo na spisku koji sledi. Kao i u slučaju tastera za alatke, svaka od ovih prečica radi čak i kada je paleta skrivena:

- ◆ **Funkcijski tasteri za palete:** Pritisnite taster F5 da biste prikazali ili sakrili paletu Brushes. Pritisnite F6, F7, F8 i Alt+F9 (Option+F9 na Macu) da biste prikazali ili sakrili palete Color, Layers, Info, odnosno Actions. Ako se iz nekog razloga traka Options ne vidi, pritisnite taster Enter, odnosno Return da biste je vratili na ekran.
- ◆ **Skrivanje i prikazivanje svih paleta:** Pritisnite Tab da biste sakrili ili prikazali sve palete, uključujući kutiju sa alatkama, traku Options i statusnu traku na PC računarima. Da biste sakrili ili prikazali samo standardne palete – što znači, sve osim kutije sa alatkama, trake Options i statusne trake – pritisnite Shift+Tab.

- ♦ **Veličina četkice:** Pritiskajte tastere zagrada, [i], da biste smanjivali ili povećavali prečnik četkice kada je izabrana alatka za slikanje ili obradu. Prečnik se menja u koracima od 10 piksela.
- ♦ **Tvrdoća četkice:** Pritisnite Shift+[i Shift+] da biste smanjivali, odnosno povećavali tvrdoću četkica. Prečnik se menja u koracima od 25 piksela.
- ♦ **Gotove četkice:** Pritiskom na zarez ili tačku, krećete se kroz gotove četkice. Ako ovo ne deluje, pritisnite Shift+zarez, čime birate prvu gotovu četkicu veličine jednog piksela. Zatim pritiskajte tačku da biste se kretali dalje. Pritiskom na Shift+tačku skaćete na poslednju četkicu.
- ♦ **Stil preliva:** Izaberite alatku za prelive i pritiskajte [ili] da biste naizmenično birali između pet stilova preliva.
- ♦ **Gotovi prelivi:** Pritiskajte tastere sa zarezom ili tačkom da biste koračali unazad, odnosno unapred kroz gotove prelive. Da biste se prebacili na prvi, odnosno poslednji preliv s liste, pritisnite Shift+zarez, odnosno Shift+tačku.
- ♦ **Stilovi slojeva za oblike:** Izaberite bilo koju alatku za oblike i pritiskajte tastere sa zarezom ili tačkom da biste koračali unazad ili unapred kroz gotove stilove slojeva. Pritisnite Shift+zarez ili Shift+tačku da biste skočili na prvi, odnosno poslednji stil na listi.
- ♦ **Atributi oblika:** Kada je aktivna alatka za pravougaonike sa zaobljenim uglovima, pritiskajte tastere sa uglastim zagrada, [i], da biste smanjili, odnosno povećali poluprečnik luka na uglu. Izaberite alatku za poligone, pritiskajte tastere sa uglastim zagrada, [i], da biste smanjivali i povećavali broj stranica sledećeg poligona ili zvezde koje ćete nacrtati. Kod alatke za linije, tasteri [i] smanjuju i povećavaju debljinu linije.
- ♦ **Proizvoljni gotovi slojevi:** Izaberite alatku za proizvoljne oblike i pritiskajte tastere sa uglastim zagrada, [i], da biste se kretali unapred ili unazad kroz gotove oblike. Pritisnite Shift+[i Shift+] da biste skočili na prvi ili poslednji oblik na listi.
- ♦ **Neprovidnost četkice:** Kada je aktivna alatka za slikanje ili obradu, pritiskanjem numeričkog tastera menja se vrednost opcija Opacity, Strength ili Exposure koja im je dodeljena na traci Options. Pritisnite 1 da biste vrednost promenili na 10 procenata, 2 da biste je promenili na 20, i tako sve do 0 za 100 procenata. Ili unesite tačnu vrednost kucajući dva broja zaredom. Na primer, otkucajte 87 za 87% ili 05 za 5%.
- ♦ **Vazдушna četkica:** Ako alatka nudi na traci Options ikonicu vazdušne četkice, pritisnite Shift+Alt+P (Shift+Option+P na Macu) da biste je uključili ili isključili.
- ♦ **Jačina mlaza vazdušne četkice:** Ako alatka nudi opciju vazdušne četkice, ona nudi i vrednosti Opacity i Flow. Da biste promenili vrednost Flow, pritisnite taster Shift i numerički taster kada je vazдушna četkica isključena. Kada je vazдушna četkica uključena, da biste menjali vrednost Flow pritiskajte numerički taster, a Shift i numerički taster da biste menjali vrednost Opacity.
- ♦ **Neprovidnost sloja (Opacity):** Kada je izabrana bilo koja alatka osim alatki za slikanje ili obradu – to je neka od alatki iz prve, treće i četvrtе grupe u kutiji sa alatka – pritiskanjem numeričkog tastera menja se vrednost parametra Opacity za aktivni sloj. Pritisnite broj da biste vrednost Opacity menjali u koracima od 10 procenata; otkucajte dva broja da biste zadali tačnu vrednost za Opacity.

- ◆ **Neprovидnost popune:** Pritiskajte Shift sa numeričkim tasterom da biste menjali vrednost Fill za aktivni sloj, čime se menja neprovидnost piksela na sloju bez uticaja na efekte sloja.
- ◆ **Režim četkice:** Kada je aktivna alatka za slikanje ili obradu, možete kružno birati režime četkica pritiskanjem tastera Shift+plus (+) ili Shift+minus (-). Shift+plus vas vodi u padajuću listu s režimima četkica, a Shift+minus vas vraća natrag.
- ◆ **Režim mešanja:** Kada je aktivna neka druga alatka, pritiskanje kombinacija Shift+plus (+) ili minus (-) deluje na režim mešanja koji se primenjuje na aktivni sloj. Određeni režim mešanja možete da pozovete i pritiskanjem kombinacije tastera Shift i Alt (Option) sa slovnim tasterom. Na primer, Shift+Alt+M bira režim Multiply; Shift+Alt+S bira Screen a Shift+Alt+N vraća vas u režim Normal.
- ◆ **Zaključavanje parametra:** Da biste uključili ili isključili ikonicu Lock (sličicu katanca) na paleti Layers, pritisnite kosu crtu (/). Ako je aktivna jedna ili više ikonice od četiri ikonice za potvrđivanje opcija na paleti Layers, pritiskanjem kose crte isključujete sve četiri. Ponovnim pritiskanjem kose crte vraćate polja za potvrdu u ranije stanje. Zaključavanje slojeva može da bude izuzetno korisno radi zaštite sadržaja slojeva, kao što objašnjavam u poglavlju 12.
- ◆ **Prebacivanje sa sloja na sloj:** Pritiskajte Alt+] da biste se penjali kroz slojeve. Pritiskajte Alt+[da biste se spuštali. Pritisnite Shift+Alt+] da biste aktivirali gornji sloj slike. Pritisnite Shift+Alt+[da biste sišli sve do dna gomile (što je obično sloj pozadine).
- ◆ **Srediđanje slojeva:** Pritisnite Ctrl+] (Z +] na Macu) da biste aktivni sloj pomerili za jedan nivo unapred. Pritisnite Ctrl+[da biste ga pomerili natrag. Pritisnite Ctrl+Shift+] da biste sloj prebacili na vrh gomile. Pritisnite Ctrl+Shift+[da biste ga prebacili na dno, što je obično položaj neposredno ispred sloja pozadine (Background).


Prilagođavanje prečica



Korisnici Photoshopa već vekovima zahtevaju da im se omogući menjanje prečica s tastature. Pa, dame i gospodo, taj trenutak je stigao. Četkica za doterivanje više ne mora da čami u svom kutku dok ne pritisnete slovo J. Isto tako, pritiskanje tastera Ctrl+Shift+E (Z +Shift+E na Macu) da bi se spojili svi vidljivi slojevi, može da bude stvar prošlosti. Photoshop CS nam omogućava da brzo i jednostavno izmenimo postojeće prečice s tastature, i da dodelimo prečice komandama koje ih dosad nisu imale. Izaberite Edit ⇨ Keyboard Shortcuts da biste otvorili okvir za dijalog Keyboard Shortcuts (slika A-3). Ovoj komandi ćete pristupiti i ako pritisnete Ctrl+Shift+Alt+K (Z +Shift+Option+K na Macu), što je – gle ironije – jedna od najkomplikovanih prečica u Photoshopu. Ali, ne zadugo – ukoliko odlučite da ne bude tako. Osećate li već kakvu moć imate u svojim rukama?

Okvir za dijalog Keyboard Shortcuts koristi se sasvim jednostavno. Iz padajuće liste Set prvo izaberite skup prečica koje hoćete da izmenite. Možete izmeniti podrazumevani skup prečica (Photoshop Defaults), ili napraviti nove skupove za različite korisnike ili za različite vrste poslova obrade slika. Upotrebite tri ikonice desno od padajuće liste Set da biste snimili skup prečica, napravili nov skup ili

bacili ceo skup (sleva nadesno). Zatim izaberite kategoriju iz padajuće liste Shortcuts For, pa istražujte razne potkategorije u okviru ispod liste. Ako budete dovoljno duboko kopali, naći ćete gotovo svaku komandu, funkciju i filter programa.



Slika A-3: Nov okvir za dijalog Keyboard Shortcuts Photoshopa CS omogućava da komandama za koje niste hteli ni da čujete dodelite komplikovane i opskurne prečice.

Da biste komandi dodelili novu prečicu, pritisnite prazan prostor u koloni Shortcut, desno od imena komande, pa pritisnite tastere koji treba da čine prečicu. Ukoliko je komandi već dodeljena prečica, pritisnite je da biste je istakli, pa preko nje otkucajte novu prečicu. Ako unesete prečicu koja je već dodeljena nekoj drugoj funkciji programa, Photoshop prikazuje upozorenje na dnu okvira za dijalog, kao što se vidi na slici A-3, i omogućava vam da prihvatite ili odbacite izmenu (dugme Accept, odnosno Undo Changes). Dugmad duž desne strane prozora takode možete koristiti za snimanje i odbacivanje izmena, kao i za dodavanje i brisanje prečica. Dugme Summarize pritisnite da bi se generisala i prikazala HTML strana sa listom trenutno aktivnih prečica s tastature.

Majka svih tabela s prečicama

Još od svog početka, *Photoshop Biblija* je nudila tabelu s prečicama. Međutim, tek u *Photoshop 4 Bibliji*, odlučio sam da stvarno otpustim sve kočnice i da upetostručim tabelu koja je dotad imala svega četiri strane, uz tendenciju daljeg rasta. Tada sam tabeli nadenuo i njeno današnje ime.

Tabela A-1 obuhvata skoro sve kombinacije tastera i modifikatore koje Photoshop CS podrazumevano sadrži.

Nekoliko stvari koje treba da znate

Prvo, prečica neće imati mnogo smisla ako ne poznajete funkciju koju ona olakšava. Funkcije i njihove prečice objašnjavam u kontekstu, u drugim poglavljima. Tabela treba da služi kao podsetnik na koji možete da se vraćate kako vaše poznavanje Photoshopa bude raslo. Što više učite, tabela postaje korisnija.

Drugo, nemojte pritiskati Shift samo zato što kombinacija tastera uključuje znak za koji obično treba pritisnuti taster Shift. Samo pritisnite taster sa znakom prečice. Na primer, prečica za komandu Zoom In je Ctrl+plus (+) (Z +plus na Macu). Tehnički govoreći, + je verzija znaka jednakosti (=) kombinovana s tasterom Shift, pa bi onaj ko shvata stvari bukvalno pomislio da mora da pritisne Ctrl+Shift+=. Međutim, bukvalista ne bi bio u pravu, kao što je često slučaj. Znak plus se koristi pošto on implicira povećavanje, dok znak jednakosti to ne čini. Zato, kada vidite Ctrl+plus (+), pritisnite samo Ctrl+=.

Treće, ako koristite Windows, obratite pažnju na to da mnoge Photoshopove prečice uključuju istovremeno oba tastera, Ctrl i Alt. Na primer, Ctrl+Alt+O poziva komandu Open As, Ctrl+Alt+Z poništava operaciju iz palete History. Nažalost, ovo nije u potpunosti u redu što se Microsofta tiče. Windows voli da rezerviše kombinacije Ctrl+Alt za pokretanje aplikacija. Na primer, recimo da ste podesili da Ctrl+Alt+Z pokreće popularan program WinZip. (Ako vam nije jasno kako to da uradite, reći ću vam: napravite ikonicu prečicu za pokretanje WinZipa. Zatim je pritisnite desnom tasterom miša, izaberite stavku Properties, pritisnite jezičak Shortcut i upišite Z u polje Shortcut Key.) Od tog trenutka, Windows reaguje na pritisak tastera pre nego što Photoshop uspe da ih registruje. Tako, umesto da poništi operaciju, Ctrl+Alt+Z pokreće WinZip. Jedini način da izbegnete ovaj konflikt jeste da se, kada definišete prečice za pokretanje programa, držite dalje od tastera koje upotrebljava Photoshop – B, D, E, F, J, K, L, M, N, O, P, S, T, U, W, X, Z, plus, minus, tačka i zarez, i brojevi od nula do devet.

Spremni za pokret

Sada ste spremni. Obavešteni ste, pripremljeni, potpisali ste sve pravne klauzule. Vreme je da se uputite direktno u tabelu i da se okitite prečicama. U celoj tabeli, postupci su navedeni u levoj koloni. Oni koji koriste Windows naći će svoje prečice u srednjoj koloni, a Mekintoševci treba da prate desnu kolonu. Uzgred, bilo je lepo družiti se s vama. Ovo je poslednje što čitate od mene i zato, neka vam je sa srećom.

Tabela A-1 Photoshopove prečice i modifikatori

<i>Operacija</i>	<i>Prečica u Windowsu</i>	<i>Prečica na Macintoshu</i>
Komande iz menija		
Actual Pixels	Ctrl+Alt+nula (0)	z +Option+nula (0)
Auto Color	Ctrl+Shift+B	z +Shift+B
Auto Contrast	Ctrl+Shift+Alt+L	z +Shift+Option+L
Auto Levels	Ctrl+Shift+L	z +Shift+L
Bring Layer Forward (pomeranje sloja napred)	Ctrl+]	z +]
Bring Layer to Front (dovođenje sloja u prednji plan)	Ctrl+Shift+]	z +]
Browse (pretraživanje)	Ctrl+Shift+O	z +Shift+O

Tabela A-1 Photoshopove prečice i modifikatori (nastavak)

Operacija	Prečica u Windowsu	Prečica na Macintoshu
Komande iz menija		
Canvas Size (veličina platna)	Pritisnite naslovne trake desnim tasterom miša	nema
Clear (brisanje ekrana)	Backspace ili Delete	Delete
Close (zatvaranje)	Ctrl+W ili Ctrl+F4	z +W
Close All (zatvaranje svega)	Ctrl+Shift+W ili Ctrl+Shift+F4	z +Option+W
Color Balance (ravnoteža boja)	Ctrl+B	z +B
Color Balance, s prethodnim parametrima	Ctrl+Alt+B	z +Option+B
Color Settings (parametri boja)	Ctrl+Shift+K	z +Shift+K
Copy (kopiranje)	Ctrl+C	z +C
Copy Merged (kopiranje spojenog)	Ctrl+Shift+C	z +Shift+C
Curves (krive)	Ctrl+M	z +M
Curves, s prethodnim parametrima	Ctrl+Alt+M	z +Option+M
Cut (iscenje)	Ctrl+X	z +X
Desaturate (smanjivanje zasićenosti)	Ctrl+Shift+U	z +Shift+U
Deselect (ponišćavanje selekcije)	Ctrl+D	z +D
Duplicate (dupliranje)	Pritisnite levu ikonicu na dnu palete History ili desnim tasterom pritisnite naslovnu traku	Pritisnite levu ikonicu na dnu palete History
Exit/Quit (izlazak iz programa)	Ctrl+Q ili Alt+F4	z +Q
Extract (izdvajanje dela slike)	Ctrl+Alt+X	z +Option+X
Fade (ublažavanje poslednje operacije)	Ctrl+Shift+F	z +Shift+F
Feather selection (umekšavanje selekcije)	Ctrl+Alt+D	z +Option+D
File Info (informacije o datoteci)	Pritisnite naslovne trake desnim tasterom miša	nema
Fill, okvir za dijalog	Shift+Backspace	Shift+Delete
Fill (iz istorije)	Ctrl+Alt+Backspace	z +Option+Delete
Filtar, ponavljanje prethodnog	Ctrl+F	z +F
Filtar, ponavljanje s novim parametrima	Ctrl+Alt+F	z +Option+F
Fit on Screen (uklapanje u ekran)	Ctrl+nula (0)	z +nula (0)
Free Transform (slobodno transformisanje)	Ctrl+T	z +T
Free Transform sa klona	Ctrl+Alt+T	z +Option+T
Gamut Warning (upozorenje o opsegu)	Ctrl+Shift+Y	z +Shift+Y
Group with Previous layer (grupisanje s prethodnim slojem)	Ctrl+G	z +G
Help Contents (sadržaj sistema za pomoć)	F1	z +Shift+?
Hue/Saturation (ton/zasićenost)	Ctrl+U	z +U

Tabela A-1 Photoshopove prečice i modifikatori (nastavak)

<i>Operacija</i>	<i>Prečica u Windowsu</i>	<i>Prečica na Macintoshu</i>
Komande iz menija		
Hue/Saturation, s prethodnim parametrima	Ctrl+Alt+U	z +Option+U
Image Size (veličina slike)	Desnim tasterom miša pritisnite naslovnu traku	nema
Inverse Selection (inverzija selekcije)	Ctrl+Shift+I	z +Shift-I
Invert (inverzija)	Ctrl+I	z +I
Layer Via Copy (sloj posredstvom komande Copy)	Ctrl+J	z +J
Layer Via Cut (sloj posredstvom komande Cut)	Ctrl+Shift+J	z +Shift+J
Levels	Ctrl+L	z +L
Levels, s prethodnim parametrima	Ctrl+Alt+L	z +Option+L
Liquify	Ctrl+Shift+X	z +Shift+X
Lock Guides (fiksiranje vođica)	Ctrl+Alt+tačka i zarez (;)	z +Option+tačka i zarez (;)
Merge copy into layer below	Ctrl+Alt+E	z +Option+E
Merge Down/Linked/Layer Set	Ctrl+E	z +E
Merge Visable	Ctrl+Shift+E	z +Shift+E
Merge Visible into current Layer	Ctrl+Shift+Alt+E	z +Shift+Option+E
New	Ctrl+N	z +N
New, s podrazumevanim parametrima	Ctrl+Alt+N	z +Option+N
New Layer (nov sloj)	Ctrl+Shift+N	z +Shift+N
New Layer, preskočiti opcije	Ctrl+Shift+Alt+N	z +Shift+Option+N
Open	Ctrl+O	z +O
Open As	Ctrl+Alt+O	nema
Page Setup	Ctrl+Shift+P	z +Shift+P
Paste	Ctrl+V ili F4	z +V ili F4
Paste Into	Ctrl+Shift+V	z +Shift+V
Pattern Maker	Ctrl+Shift+Alt+X	z +Shift+Option+X
Preferences	Ctrl+K	z +K
Preferences (poslednji pano)	Ctrl+Alt+K	z +Option+K
Print	Ctrl+Alt+P	z +Option+P
Print One Copy	Ctrl+Shift+Alt+P	z +Shift+Option+P
Print with Preview	Ctrl+P	z +P
Proof Colors (provera boja)	Ctrl+Y	z +Y
Redo (ponovi urađeno)	Ctrl+Z	z +Z
Reselect (izaberi ponovo)	Ctrl+Shift+D	z +Shift+D
Revert	F12	F12
Rulers (lenjiri, prikazivanje ili sakrivanje)	Ctrl+R	z +R
Save	Ctrl+S	z +S
Save As	Ctrl+Shift+S	z +Shift+S
Save as a copy	Ctrl+Alt+S	z +Option+S
Save For Web	Ctrl+Shift+Alt+S	z +Shift+Option+S

Tabela A-1 Photoshopove prečice i modifikatori (nastavak)

Operacija	Prečica u Windowsu	Prečica na Macintoshu
Komande iz menija		
Select All	Ctrl+A	z +A
Send Layer Backward (pomeri sloj unazad)	Ctrl+[	z +[
Send Layer to Back (pomeri sloj na dno)	Ctrl+Shift+[	z +Shift+[
Show Extras (prikazivanje/sakrivanje pomoćnih elemenata, na primer kontura selekcija, mreže, vođica)	Ctrl+H	z +H
Show/Hide Grid (prikazivanje/sakrivanje mreže)	Ctrl+Alt+navodnici ("")	z +Option+navodnici ("")
Show/Hide Guides (prikazivanje/sakrivanje vođica)	Ctrl+tačka zarez (;)	z +tačka zarez (;)
Show/Hide Path (prikazivanje/sakrivanje putanje)	Ctrl+Shift+H	z +Shift+H
Snap (prianjanje uz mrežu, vođice, granice dokumenta i dr.)	Ctrl+Shift+tačka zarez (;)	z +Shift+tačka zarez (;)
Korak unazad u istoriju	Ctrl+Alt+Z	z +Option+Z
Korak unapred u istoriji	Ctrl+Shift+Z	z +Shift+Z
Transform Again (ponovna transformacija)	Ctrl+Shift+T	z +Shift+T
Transform Again (ponavljanje i kloniranje)	Ctrl+Shift+Alt+T	z +Shift+Option+T
Undo (poništanje)	Ctrl+Z	z +Z
Ungroup Layers (razdvajanje slojeva)	Ctrl+Shift+G	z +Shift+G
Zoom In (uvećavanje prikaza)	Ctrl+plus (+)	z +plus (+)
Zoom Out (umanjivanje prikaza)	Ctrl+minus (-)	z +minus (-)
Kretanje		
Pomeranje slike pomoću alatke šake	razmaknica+povlačenje ili povlačenje na paleti Navigator	razmaknica+povlačenje ili povlačenje na paleti Navigator
Pomeranje nagore ili nadole za ceo ekran	Page Up ili Page Down	Page Up ili Page Down
Pomeranje nagore ili nadole, postepeno	Shift+Page Up ili Shift+Page Down	Shift+Page Up ili Shift+Page Down
Pomeranje nagore ili nadole u datoteci Filmstrip tačno za po jednu sličicu	Shift+Page Up ili Shift+Page Down	
Pomeranje ulevo ili udesno za ceo ekran	Ctrl+Page Up ili Ctrl+Page Down	z +Page Up ili z +Page Down
Pomeranje ulevo ili udesno, postepeno	Ctrl+Shift+Page Up ili Ctrl+Shift+Page Down	z +Shift+Page Up ili z +Shift+Page Down
Prebacivanje u levi gornji ugao	taster Home	taster Home
Prebacivanje u desni donji ugao	taster End	taster End
Proizvoljno uvećavanje prikaza	Ctrl+razmaknica+povlačenje ili Ctrl+povlačenje na paleti Navigator	z +razmaknica+povlačenje ili z +povlačenje na paleti Navigator
Uvećavanje prikaza bez promene veličine prozora	Ctrl+razmaknica+taster miša ili Ctrl+plus (+)	z +razmaknica+taster miša ili z +plus (+)

Tabela A-1 Photoshopove prečice i modifikatori (nastavak)

Operacija	Prečica u Windowsu	Prečica na Macintoshu
Kretanje		
Uvećavanje prikaza uz promenu veličine prozora tako da se poklopi sa slikom (uz podrazumevane parametre)	Ctrl+Alt+plus (+)	z +plus (+)
Umanjivanje prikaza bez menjanja veličine prozora	Alt+razmaknica+taster miša ili Ctrl+minus (-)	Option+razmaknica+taster miša ili z +Option+minus (-)
Umanjivanje prikaza uz promenu veličine prozora tako da se poklopi sa slikom (uz podrazumevane parametre)	Ctrl+Alt+minus (-)	z +minus (-)
Zumiranje na 100%	Ctrl+Alt+nula (0) ili dvaput pritisnite ikonicu lupe	z +Option+nula (0) ili dvaput pritisnite ikonicu lupe
Uklapanje slike u ekran	Ctrl+nula (0) ili dvaput pritisnite ikonicu alatke šake	z +nula (0) ili dvaput pritisnite ikonicu alatke šake
Primeniti vrednost zumiranja i ostaviti aktivnim polje za uvećanje	Shift+Enter	Shift+Return
Prebacivanje između punog ekrana i normalnog prozora	F	F
Promena ekranskog režima za otvoren prozor	Pritisnite Shift+ikonice ekrana u kutiji sa alatkama	Pritisnite Shift+ikonice ekrana u kutiji sa alatkama
Prikazivanje/sakrivanje linije menija na punom ekranu	Shift+F	Shift+F
Dovođenje u prednji plan sledećeg otvorenog prozora sa slikom	Ctrl+Tab	Control+Tab
Prikazivač slika (File Browser)		
Otvaranje prikazivača	Ctrl+Shift+O	z +Shift+O
Otvaranje izabrane slike	Ctrl+O ili Enter	z +O ili Return
Biranje kontinuiranog niza umanjenih prikaza	pritisnite mišem jedan umanjeni prikaz, pritisnite Shift+poslednji	pritisnite mišem jedan umanjeni prikaz, pritisnite Shift+poslednji
Biranje više nepovezanih proizvoljnih umanjenih prikaza	pritisnite mišem jedan umanjeni prikaz, pritisnite Ctrl+ostale	pritisnite mišem jedan umanjeni prikaz, pritisnite z +ostale
Ažuriranje spiska direktorijuma	pritisnite desnim tasterom miša stablo direktorijuma ili F5	pritisnite Control+stablo direktorijuma
Premeštanje slike iz jednog direktorijuma u drugi	povucite umanjeni prikaz iz prikazivača na stablo direktorijuma	povucite umanjeni prikaz iz prikazivača na stablo direktorijuma
Kopiranje slike iz jednog direktorijuma u drugi	Alt+povlačenje umanjenog prikaza iz prikazivača na stablo direktorijuma	Option+povlačenje umanjenog prikaza iz prikazivača na stablo direktorijuma
Rotiranje umanjenog prikaza za 90° u smeru kazaljke na satu	pritisnite mišem ikonice za rotiranje na dnu prozora prikazivača slika	pritisnite mišem ikonice za rotiranje na dnu prozora prikazivača slika
Rotiranje umanjenog prikaza za 90° u smeru obrnutom od kazaljke na satu	pritisnite Alt+ikonice za rotiranje na dnu prozora prikazivača slika	pritisnite Option+ikonice za rotiranje na dnu prozora prikazivača slika
Zatvaranje prikazivača slika	Ctrl+W	z +W

Tabela A-1 Photoshopove prečice i modifikatori (nastavak)

Operacija	Prečica u Windowsu	Prečica na Macintoshu
Slikanje i obrada slika		
Prikazivanje končanice	Caps Lock	Caps Lock
Brisanje kroz istoriju	Alt+povlačenje gumicom za brisanje	Option+povlačenje gumicom za brisanje
Biranje slikarske četkice ili olovke	taster B ili Shift+B	taster B ili Shift+B
Biranje vazdušne četkice	Shift+Alt+P	Shift+Option+P
Kružno biranje raznih vrsta pečata	taster S ili Shift+S	taster S ili Shift+S
Biranje četkice za doterivanje ili alatke za zakrpe	J ili Shift+J	J ili Shift+J
Zadavanje površine za kloniranje	Alt+pritisak pečatom za kloniranje ili četkicom za doterivanje	Option+pritisak pečatom za kloniranje ili četkicom za doterivanje
Kruženje kroz alatke za izoštravanje	taster R ili Shift+R	taster R ili Shift+R
Izoštavanje pomoću alatke za zamagljivanje ili zamagljivanje pomoću alatke za izoštravanje	Alt+povlačenje	Option+povlačenje
Umakanje u boju prednjeg plana prilikom razmazivanja	Alt+povlačenje alatkom Smudge	Option+povlačenje alatkom Smudge
Kruženje kroz alatke za toniranje	taster O ili Shift+O	taster O ili Shift+O
Zatamnjenje alatkom Dodge ili posvetljavanje alatkom Burn	Alt+povlačenje	Option+povlačenje
Slikanje ili obrada pravih linija	pritisnite taster miša, a zatim Shift+taster miša	pritisnite taster miša, a zatim Shift+taster miša
Menjanje opcija Opacity, Strength ili Exposure u koracima od 10%	pritisnite numerički taster (od 1 do 0)	pritisnite numerički taster (od 1 do 0)
Menjanje opcija Opacity, Strength ili Exposure u koracima od 1%	pritisnite dva numerička tastera, jedan za drugim	pritisnite dva numerička tastera, jedan za drugim
Menjanje jačine mlaza u koracima od 10%	Shift+numerički taster (od 1 do 0)	Shift+numerički taster (od 1 do 0)
Menjanje jačine mlaza u koracima od 1%	Shift+pritisnite dva numerička tastera, jedan za drugim	Shift+pritisnite dva numerička tastera, jedan za drugim
Biranje režima četkice	Shift+pritisnjanje desnim tasterom miša sa alatkom za slikanje ili obradu ili Shift+Alt+slovo	Shift+Control+pritisnjanje tasterom miša sa alatkom za slikanje ili obradu ili Shift+Option+slovo
Kružno biranje režima četkica	Shift+plus (+) ili Shift-minus (-)	Shift+plus (+) ili Shift-minus (-)
Resetovanje na režim četkice Normal	Shift+Alt+N	Shift+Option+N
Menjanje prečnika četkice u intervalima proporcionalnim veličini četkice	pritisnite taster sa uglastim zagradama, [ili]	pritisnite taster sa uglastim zagradama, [ili]
Menjanje tvrdoće četkice u koracima od 25%	Shift+taster sa uglastim zagradama, [ili]	Shift+taster sa uglastim zagradama, [ili]
Kružno biranje gotovih četkica	zarez (,) ili tačka (.)	zarez (,) ili tačka (.)
Biranje prve ili poslednje gotove četkice	Shift+zarez (,) ili Shift+tačka (.)	Shift+zarez (,) ili Shift+tačka (.)

Tabela A-1 Photoshopove prečice i modifikatori (nastavak)

Operacija	Prečica u Windowsu	Prečica na Macintoshu
Slikanje i obrada slika		
Otvaranje palete Brushes	F5 ili pritiskanje desnim tasterom miša sa alatkom za slikanje ili obradu	F5 ili Control+pritiskanje tasterom miša sa alatkom za slikanje ili obradu
Brisanje gotove četkice iz palete Brushes	pritisnite Alt+gotovu četkicu	pritisnite Option+gotovu četkicu
Menjanje imena gotove četkice na paleti Brushes	dvaput pritisnite gotovu četkicu	dvaput pritisnite gotovu četkicu
Nanošenje boja i primena stilova		
Zamena boja prednjeg plana i pozadine	X	X
Resetovanje boja prednjeg plana i pozadine u crnu i belu	D	D
Uzimanje boje prednjeg plana sa slike	Alt+pritiskanje alatkom za slikanje ili pritisak pipetom	Option+pritiskanje alatkom za slikanje ili pritisak pipetom
Uzimanje boje pozadine sa slike	Alt+pritisak pipetom	Option+pritisak pipetom
Uzimanje uzorka boje iz druge aplikacije	pritisnite pipetom u prozoru sa slikom, pa povucite kursor izvan prozora, u drugu aplikaciju	pritisnite pipetom u prozoru sa slikom, pa povucite kursor izvan prozora, u drugu aplikaciju
Postavljanje fiksnog uzorka boje na sliku	pritiskanje alatkom za uzimanje uzorka boje ili Shift+pritiskanje pipetom	pritiskanje alatkom za uzimanje uzorka boje ili Shift+pritiskanje pipetom
Brisanje fiksnog uzorka boje	Alt+pritiskanje alatkom za uzimanje uzoraka boje ili Shift+Alt+pritiskanje pipetom	Option+pritiskanje alatkom za uzimanje uzoraka boje ili Shift+Option+pritiskanje pipetom
Prikazivanje ili sakrivanje palete Color	F6	F6
Uzimanje boje prednjeg plana s trake s bojama na dnu palete Color	pritisnite tasterom miša trake s bojama	pritisnite tasterom miša trake s bojama
Uzimanje boje pozadine sa trake s bojama	pritisnite Alt+trake s bojama	pritisnite Option+trake s bojama
Kruženje kroz trake s bojama	pritisnite Shift+traku s bojama	pritisnite Shift+traku s bojama
Zadavanje nove trake s bojama	pritisnite desnim tasterom miša trake s bojama	pritisnite Control+traku s bojama
Uzimanje boje prednjeg plana s palete Swatches	pritisnite uzorak	pritisnite uzorak
Uzimanje boje pozadine s palete Swatches	pritisnite Ctrl+uzorak	pritisnite z +uzorak
Brisanje uzorka boje ili stila sa palete	pritisnite Alt+uzorak	pritisnite Option+uzorak
Dodavanje novog uzorka ili stila paleti	pritisnite praznu površinu na paleti	pritisnite praznu površinu na paleti
Dodavanje novog uzorka ili stila paleti bez imenovanja	pritisnite Alt+praznu površinu na paleti	pritisnite Option+praznu površinu na paleti
Primena stila na aktivni sloj	pritisnite ikonicu na paleti Styles	pritisnite ikonicu na paleti Styles
Dodavanje efekata stila na efekte aktivnog sloja	pritisnite Shift+ikonicu na paleti Styles	pritisnite Shift+ikonicu na paleti Styles

Tabela A-1 Photoshopove prečice i modifikatori (nastavak)

<i>Operacija</i>	<i>Prečica u Windowsu</i>	<i>Prečica na Macintoshu</i>
Nanošenje boja i primena stilova		
Popunjavanje selekcije ili sloja bojom prednjeg plana	Alt+Backspace	Option+Delete
Popunjavanje sloja bojom prednjeg plana uz očuvanje providnosti	Shift+Alt+Backspace	Shift+Option+Delete
Popunjavanje selekcije na sloju pozadine bojom pozadine	Backspace ili Delete	Delete
Popunjavanje selekcije na bilo kom sloju bojom pozadine	Ctrl+Backspace	z +Delete
Popunjavanje sloja bojom pozadine uz očuvanje providnosti	Ctrl+Shift+Backspace	z +Shift+Delete
Popunjavanje selekcije početnim stanjem iz palete History	Ctrl+Alt+Backspace	Ctrl+Option+Delete
Prikazivanje okvira za dijalog Fill	Shift+Backspace	Shift+Delete
Biranje alatke za prelive ili kante s bojom	G ili Shift+G	G ili Shift+G
Promena stila preliva	taster sa zagradom, [ili]	taster sa zagradom, [ili]
Kruženje kroz gotove prelive	zarez (,) ili tačka (.)	zarez (,) ili tačka (.)
Biranje prvog ili poslednjeg gotovog preliva	Shift+zarez (,) ili Shift+tačka (.)	Shift+zarez (,) ili Shift+tačka (.)
Tekst		
Biranje celog teksta na sloju sa tekstom	dvaput pritisnite T na paleti Layers	dvaput pritisnite T na paleti Layers
Biranje celog teksta tokom rada na tekstu	Ctrl+A	z +A
Biranje jedne reči	dvaput pritisnite mišem reč alatkom za tekst	dvaput pritisnite mišem reč alatkom za tekst
Biranje reči levo ili desno od kursora	Ctrl+Shift+strelica ulevo ili udesno	z +Shift+strelica ulevo ili udesno
Povećavanje slova za dva piksela (ili tačke)	Ctrl+Shift+veće od (>)	z +Shift+veće od (>)
Smanjivanje slova za dva piksela	Ctrl+Shift+manje od (<)	z +Shift+manje od (<)
Povećavanje slova za 10 piksela	Ctrl+Shift+Alt+veće od (>)	z +Shift+Option+veće od (>)
Smanjivanje slova za 10 piksela	Ctrl+Shift+Alt+manje od (<)	z +Shift+Option+manje od (<)
Sabijanje slova za 2/100 em	Alt+strelica ulevo	Option+strelica ulevo
Razmicanje slova za 2/100 em	Alt+strelica udesno	Option+strelica udesno
Sabijanje slova za 1/10 em	Ctrl+Alt+strelica ulevo	z +Option+strelica ulevo
Razmicanje slova za 1/10 em	Ctrl+Alt+strelica udesno	z +Option+strelica udesno
Uključivanje/isključivanje polucrnih slova	Ctrl+Shift+B	
Uključivanje/isključivanje podvučenog teksta	Ctrl+Shift+U	z +Shift+U
Uključivanje/isključivanje precrtanog teksta	Ctrl+Shift+kosa crta (/)	z +Shift+kosa crta (/)
Uključivanje/isključivanje velikih slova (verzala) za sav tekst	Ctrl+Shift+K	z +Shift+K

Tabela A-1 Photoshopove prečice i modifikatori (nastavak)

Operacija	Prečica u Windowsu	Prečica na Macintoshu
Tekst		
Uključivanje/isključivanje kapitalnog pisma	Ctrl+Shift+H	z +Shift+H
Uključivanje/isključivanje izdignutog teksta (eksponenata)	Ctrl+Shift+plus (+)	z +Shift+plus (+)
Uključivanje/isključivanje spušenog teksta (indeksa)	Ctrl+Shift+Alt+plus (+)	z +Shift+Option+plus (-)
100% horizontalne veličine	Ctrl+Shift+X	z +Shift+X
100% vertikalne veličine	Ctrl+Shift+Alt+X	z +Shift+Option+X
Smanjivanje proreda za 2 piksela	Alt+strelica nagore	Option+strelica nagore
Povećavanje proreda za 2 piksela	Alt+strelica nadole	Option+strelica nadole
Smanjivanje proreda za 10 piksela	Ctrl+Alt+strelica nagore	z +Option+strelica nagore
Povećavanje proreda za 10 piksela	Ctrl+Alt+strelica nadole	z +Option+strelica nadole
Automatsko podešavanje proreda	Ctrl+Shift+Alt+A	z +Shift+Option+A
Podizanje osnovne linije za dva piksela	Shift+Alt+strelica nagore	Shift+Option+strelica nagore
Spuštanje osnovne linije za dva piksela	Shift+Alt+strelica nadole	Shift+Option+strelica nadole
Podizanje osnovne linije za 10 piksela	Ctrl+Shift+Alt+strelica nagore	z +Shift+Option+strelica nagore
Spuštanje osnovne linije za 10 piksela	Ctrl+Shift+Alt+strelica nadole	z +Shift+Option+strelica nadole
Levo poravnavanje teksta	Ctrl+Shift+L	z +Shift+L
Centriranje teksta	Ctrl+Shift+C	z +Shift+C
Desno poravnavanje teksta	Ctrl+Shift+R	z +Shift+R
Obostrano poravnavanje teksta	Ctrl+Shift+F	z +Shift+F
Obostrano poravnavanje teksta osim poslednjeg reda	Ctrl+Shift+J	z +Shift+J
Umetanje nelomive crtice	Ctrl+Alt+crtica (-)	nema
Umetanje nelomivog razmaka	Ctrl+Alt+X	Option+razmaknica
Prikazivanje/sakrivanje izabranog teksta prilikom izmene teksta	Ctrl+H	z +H
Pomeranje teksta u radu	Ctrl+povlačenje	z +povlačenje
Potvrđivanje izmena teksta	Enter na numeričkoj tastaturi ili Ctrl+Enter	Enter ili z +Return
Poništavanje izmena teksta (ne može se poništiti)	Escape	Escape
Isticanje opcije za biranje fonta kada je aktivna alatka za tekst, ali nijedan deo teksta nije izabran	Enter	Return
Promena formata za više povezanih slojeva s tekstom	Shift+biranje parametara sa trake Options ili upisivanje vrednosti uz pritiskanje Shift+Enter	Shift+biranje parametara sa trake Options ili upisivanje vrednosti uz pritiskanje Shift+Return
Otvaranje palete Character	Ctrl+T kada je tekst istaknut	z +T kada je tekst istaknut
Otvaranje palete Paragraph	Ctrl+M kada je tekst istaknut	z +M kada je tekst istaknut

Tabela A-1 Photoshopove prečice i modifikatori (nastavak)

<i>Operacija</i>	<i>Prečica u Windowsu</i>	<i>Prečica na Macintoshu</i>
Selekcije		
Biranje svega	Ctrl+A	z +A
Poništavanje izbora svega	Ctrl+D	z +D
Vraćanje selekcije posle poništavanja	Ctrl+Shift+D	z +Shift+D
Sakrivanje ili prikazivanje kolone mrava	Ctrl+H	z +H
Umekšavanje selekcije	Ctrl+Alt+D	z +Option+D
Invertovanje selekcije	Ctrl+Shift+I	z +Shift+I
Prebacivanje između pravougaonog i eliptičnog okvira za izbor	M ili Shift+M	M ili Shift+M
Povlačenje iz centra u polje okvirom za izbor	Alt	Option
Ograničavanje okvira za izbor na oblik kvadrata ili kruga	pritisnite Shift dok crtate oblik	pritisnite Shift dok crtate oblik
Pomeranje okvira za izbor tokom iscrtavanja	pritisnite razmaknicu	pritisnite razmaknicu
Kružno biranje alatki laso	L ili Shift+L	L ili Shift+L
Dodavanje ugla konturi selekcije od pravih linija	Alt+pritisak alatkom laso ili pritisak poligonalnim lasom	
Dodavanje tačke na magnetnu selekciju	pritiskanje magnetnim lasom	pritiskanje magnetnim lasom
Brisanje poslednje tačke dodate magnetnim lasom	Backspace	Delete
Povećanje ili smanjenje širine magnetnog lasa	taster uglaste zgrade, [ili]	taster uglaste zgrade, [ili]
Zatvaranje poligona ili magnetne selekcije	dvaput pritisnite odgovarajućim lasom ili pritisnite Enter	dvaput pritisnite odgovarajućim lasom ili pritisnite Return
Zatvaranje magnetne selekcije pravolinijskim segmentom	Alt+dvostruki pritiskanje tasterom miša ili Alt+Enter	Option+dvostruki pritisak tasterom miša ili Option+Return
Poništavanje višegaone ili magnetne selekcije	taster Escape	taster Escape
Dodavanje selekciji	Shift+povlačenje (okvir za izbor, laso) ili Shift+pritisak alatkom (čarobni štapić)	Shift+povlačenje (okvir za izbor, laso) ili Shift+pritiskanje alatkom (čarobni štapić)
Oduzimanje od selekcije	Alt+povlačenje (okvir za izbor, laso) ili Alt+pritisak alatkom (čarobni štapić)	Alt+povlačenje (okvir za izbor, laso) ili Alt+pritisak alatkom (čarobni štapić)
Zadržavanje preseka selekcije	Shift+Alt+povlačenje (okvir za izbor, laso) ili Shift+Alt+pritisak alatkom (čarobni štapić)	Shift+Option+povlačenje (okvir za izbor, laso) ili Shift+Option+pritisak alatkom (čarobni štapić)
Biranje alatke za pomeranje (Move)	taster V ili pritisnuti i držati Ctrl	taster V ili pritisnuti i držati z
Pomeranje selekcije	povlačenje alatkom za pomeranje ili Ctrl+povlačenje pomoću neke druge alatke	povlačenje alatkom za pomeranje ili z +povlačenje pomoću neke druge alatke

Tabela A-1 Photoshopove prečice i modifikatori (nastavak)

Operacija	Prečica u Windowsu	Prečica na Macintoshu
Selekcije		
Ograničavanje pomeranja na vertikalno ili horizontalno	pritisnite Shift dok povlačite selekciju	pritisnite Shift dok povlačite selekciju
Pomeranje selekcije u koracima od jednog piksela	Ctrl+taster sa strelicom	z +taster sa strelicom
Pomeranje selekcije u koracima od 10 piksela	Ctrl+Shift+taster sa strelicom	z +Shift+taster sa strelicom
Kloniranje selekcije	Alt+povlačenje pomoću alatke za pomeranje ili Ctrl+Alt+povlačenje nekom drugom alatkom	Option+povlačenje pomoću alatke za pomeranje ili z +Option+povlačenje nekom drugom alatkom
Kloniranje selekcije u koracima od jednog piksela	Ctrl+Alt+taster sa strelicom	z +Option+taster sa strelicom
Kloniranje selekcije u koracima od 10 piksela	Ctrl+Shift+Alt+taster sa strelicom	z +Shift+Option+taster sa strelicom
Kloniranje selekcije na drugu sliku	Ctrl+prevlačenje selekcije iz jednog prozora u drugi	z +prevlačenje selekcije iz jednog prozora u drugi
Pomeranje konture selekcije nezavisno od njenog sadržaja	povlačenje pomoću alatke za izbor	povlačenje pomoću alatke za izbor
Pomeranje konture selekcije u koracima od jednog piksela	pritisnite bilo koji taster sa strelicom dok je aktivna alatka za izbor	pritisnite bilo koji taster sa strelicom dok je aktivna alatka za izbor
Pomeranje selekcije u koracima od 10 piksela	Shift+taster sa strelicom dok je aktivna alatka za izbor	Shift+taster sa strelicom dok je aktivna alatka za izbor
Kopiranje prazne konture selekcije na drugu sliku	prevlačenje selekcije iz jednog prozora u drugi pomoću alatke za izbor	prevlačenje selekcije iz jednog prozora u drugi pomoću alatke za izbor
Menjanje neprovidnosti plutajuće selekcije	Ctrl+Shift+F	z +Shift+F
Umetanje slike u selekciju	Ctrl+Shift+V	z +Shift+V
Umetanje slike iza selekcije	Ctrl+Shift+Alt+V	z +Shift+Option+V
Slojevi		
Prikazivanje ili sakrivanje palete Layers	F7	F7
Prikaz pojedinačnog sloja, samog	pritisnite Alt+sličicu oka na paleti Layers	pritisnite Alt+sličicu oka na paleti Layers
Pravljenje novog sloja iznad aktivnog sloja	pritisnite sličicu strane na dnu palete Layers ili Ctrl+Shift+Alt+N	pritisnite sličicu strane na dnu palete Layers ili Ctrl+Shift+Option+N
Pravljenje novog sloja ispod aktivnog sloja	pritisnite Ctrl+sličicu strane na dnu palete Layers	pritisnite z +sličicu strane na dnu palete Layers
Pravljenje novog sloja iznad aktivnog sloja uz dodeljivanje imena	pritisnite Alt+sličicu strane na dnu palete Layers ili Ctrl+Shift+N	pritisnite Option+sličicu strane na dnu palete Layers ili z +Shift+N
Pravljenje novog sloja ispod aktivnog sloja uz dodeljivanje imena	pritisnite Ctrl+Alt+sličicu strane na dnu palete Layers	pritisnite z +Option+sličicu strane na dnu palete Layers
Kloniranje selekcije ili celog sloja na nov sloj	Ctrl+J	z +J
Kloniranje selekcije na nov sloj uz dodeljivanje imena	Ctrl+Alt+J	z +Option+J

Tabela A-1 Photoshopove prečice i modifikatori (nastavak)

Operacija	Prečica u Windowsu	Prečica na Macintoshu
Slojevi		
Prebacivanje selekcije na nov sloj	Ctrl+Shift+J	z +Shift+J
Prebacivanje selekcije na nov sloj uz dodeljivanje imena	Ctrl+Shift+Alt+J	z +Shift+Option+J
Prebacivanje plutajuće selekcije na nov sloj	Ctrl+Shift+J	z +Shift+J
Pravljenje sloja za podešavanje	izaberite opciju iz menija dvobojne ikonice na dnu palete Layers	izaberite opciju iz menija dvobojne ikonice na dnu palete Layers
Pravljenje i imenovanje sloja za podešavanje	Alt+izaberite opciju iz menija dvobojne ikonice na dnu palete Layers	Option+izaberite opciju iz menija dvobojne ikonice na dnu palete Layers
Dodavanje kompleta slojeva	pritisnite ikonicu direktorijuma na paleti Layers	pritisnite ikonicu direktorijuma na paleti Layers
Dodavanje i imenovanje kompleta slojeva	pritisnite Alt+ikonicu direktorijuma na paleti Layers	pritisnite Option+ikonicu direktorijuma na paleti Layers
Penjanje za jedan sloj	Alt+]	Option+]
Spuštanje za jedan sloj	Alt+[	Option+[
Penjanje do sloja na vrhu	Shift+Alt+]	Shift+Option+]
Spuštanje do sloja pozadine	Shift+Alt+[	Shift+Option+[
Direktan prelazak na sloj koji sadrži određenu sliku dok se koristi alatka za pomeranje	Ctrl+pritisnjanje ili Alt+pritisnjanje desnim tasterom miša na sloj u prozoru sa slikom	z +pritisak ili Control+Option+pritisnjanje tasterom miša na sloj u prozoru sa slikom
Direktan prelazak na sloj koji sadrži određenu sliku dok se koristi bilo koja druga alatka	Ctrl+Alt+pritisnjanje desnim tasterom miša na sloj u prozoru sa slikom	z +Control+Option+pritisnjanje tasterom miša na sloj u prozoru sa slikom
Biranje jednog od slojeva koji se preklapaju pri korišćenju alatke za pomeranje	pritisnite desnim tasterom miša sloj u prozoru sa slikom	pritisnite Control+sloj u prozoru sa slikom
Biranje jednog od slojeva koji se preklapaju pri korišćenju neke druge alatke	pritisnite Ctrl+desnim tasterom miša sloj u prozoru sa slikom	pritisnite z +Control+sloj u prozoru sa slikom
Zaključavanje providnosti sloja	kosa crta (/)	kosa crta (/)
Prebacivanje između trenutne konfiguracije zaključavanja i konfiguracije bez zaključavanja na paleti Layers	kosa crta (/)	kosa crta (/)
Pretvaranje maske providnosti sloja u konturu selekcije	pritisnite Ctrl+ime sloja na paleti Layers	pritisnite z +ime sloja na paleti Layers
Dodavanje maske providnosti selekciji	pritisnite Ctrl+Shift+ime sloja	z +Shift+ime sloja
Oduzimanje maske providnosti od selekcije	pritisnite Ctrl+Alt+ime sloja	z +Option+ime sloja
Zadržavanje površine preseka između maske providnosti i selekcije	pritisnite Ctrl+Alt+Shift+ime sloja	z +Shift+Option+ime sloja
Pomeranje celog sloja	povlačenje alatkom za pomeranje ili Ctrl+povlačenje pomoću druge alatke	povlačenje alatkom za pomeranje ili z +povlačenje pomoću druge alatke
Pomeranje celog sloja u koracima od jednog piksela	Ctrl+taster sa strelicom	z +taster sa strelicom

Tabela A-1 Photoshopove prečice i modifikatori (nastavak)

Operacija	Prečica u Windowsu	Prečica na Macintoshu
Slojevi		
Pomeranje celog sloja u koracima od 10 piksela	Ctrl+Shift+taster sa strelicom	z +Shift+taster sa strelicom
Kloniranje uz istovremeno pomeranje sloja	Alt+povlačenje alatom Move ili Ctrl+Alt+povlačenje drugom alatom	Option+povlačenje alatom Move ili z +Option+povlačenje drugom alatom
Kloniranje i pomeranje sloja u koracima od 1 piksela	Ctrl+Alt+taster sa strelicom	z +Option+taster sa strelicom
Kloniranje i pomeranje sloja u koracima od 10 piksela	Ctrl+Shift+Alt+taster sa strelicom	z +Shift+Option+taster sa strelicom
Kloniranje sloja na drugu otvorenu sliku	Ctrl+prevlačenje sloja iz jednog prozora sa slikom u drugi	z +prevlačenje sloja iz jednog prozora sa slikom u drugi
Kloniranje sloja na novu sliku	Alt+povlačenje sloja na sličicu strane pri dnu palete Layers, uz biranje opcije New iz menija Document	Option+povlačenje sloja na sličicu strane pri dnu palete Layers, uz biranje opcije New iz menija Document
Premeštanje sloja za jedan nivo unapred	Ctrl+]	z +]
Premeštanje sloja u prednji plan	Ctrl+Shift+]	z +Shift+]
Premeštanje sloja za jedan nivo unazad	Ctrl+[	z +[
Premeštanje sloja unazad, odmah iznad sloja pozadine	Ctrl+Shift+[	z +Shift+[
Povezivanje sloja koji sadrži određeni element slike sa aktivnim slojem	Ctrl+Shift+Alt+pritiskanje sloja desnim tasterom miša	z +Control+Shift+Option+pritiskanje sloja desnim tasterom miša
Razdvajanje sloja koji sadrži određeni element slike od aktivnog sloja	Ctrl+Shift+Alt+pritiskanje sloja desnim tasterom miša	z +Control+Shift+Option+pritiskanje sloja desnim tasterom miša
Razdvajanje svih slojeva od aktivnog sloja	pritisnite Alt+sličicu četkice ispred imena sloja na paleti Layers ili Ctrl+Shift+Alt+pritiskanje aktivnog sloja desnim tasterom miša	pritisnite Option+sličicu četkice ispred imena sloja na paleti Layers ili z +Control+Shift+Option+pritiskanje aktivnog sloja desnim tasterom miša
Menjanje neprovidnosti aktivnog sloja u koracima od 10%	pritisnite numerički taster (od 1 do 0) dok je aktivna alatka za izbor	pritisnite numerički taster (od 1 do 0) dok je aktivna alatka za izbor
Menjanje neprovidnosti aktivnog sloja u koracima od 1%	pritisnite dva numerička tastera jedan za drugim dok je aktivna alatka za izbor	pritisnite dva numerička tastera jedan za drugim dok je aktivna alatka za izbor
Menjanje neprovidnosti piksela aktivnog sloja, nezavisno od efekata, u koracima od 10%	Shift+numerički taster (od 1 do 0) kada je aktivna alatka za izbor	Shift+numerički taster (od 1 do 0) kada je aktivna alatka za izbor
Menjanje neprovidnosti piksela aktivnog sloja, nezavisno od efekata, u koracima od 1%	Shift+dva numerička tastera kada je aktivna alatka za izbor	Shift+dva numerička tastera kada je aktivna alatka za izbor
Promena imena sloja	dvaput pritisnite mišem ime sloja na paleti Layers	dvaput pritisnite mišem ime sloja na paleti Layers
Promena opcija mešanja (Blend) za sloj	dvaput pritisnite minijaturni prikaz sloja na paleti Layers ili Alt+dvaput pritisnite ime sloja	dvaput pritisnite minijaturni prikaz sloja na paleti Layers ili Option+dvaput pritisnite ime sloja

Tabela A-1 Photoshopove prečice i modifikatori (nastavak)

Operacija	Prečica u Windowsu	Prečica na Macintoshu
Slojevi		
Promena parametara sloja za popunjavanje ili za podešavanje	dvaput pritisnite mišem minijaturni prikaz na paleti Layers	dvaput pritisnite mišem minijaturni prikaz na paleti Layers
Menjanje opcija za mešanje (Blend) kada je aktivna alatka za izbor	Shift+Alt+slovo	Shift+Option+slovo
Kružno biranje opcija za mešanje kada je aktivna alatka za izbor	Shift+plus (+) ili Shift-minus (-)	Shift+plus (+) ili Shift-minus (-)
Resetovanje na režim mešanja Normal kada je aktivna alatka za izbor	Shift+Alt+N	Shift+Option+N
Podešavanje opcije Fuzziness u okviru za dijalog Layer Styles	Alt+povlačenje trougla klizača This Layer ili Underlying Layer	Option+povlačenje trougla klizača This Layer ili Underlying Layer
Kombinovanje sloja sa susednim donjim slojem	Ctrl+E	z +E
Kombinovanje povezanih slojeva	Ctrl+E	z +E
Kombinovanje grupisanih slojeva	Ctrl+E	z +E
Kombinovanje svih slojeva u aktivnom kompletu slojeva	Ctrl+E	z +E
Kombinovanje svih vidljivih slojeva	Ctrl+Shift+E	z +Shift+E
Kopiranje kombinovane verzije selekcije na Clipboard	Ctrl+Shift+C	z +Shift+C
Kloniranje sadržaja sloja na susedni donji sloj	Ctrl+Alt+E	z +Option+E
Kloniranje sadržaja povezanih slojeva na aktivni sloj	Ctrl+Alt+E	z +Option+E
Kloniranje sadržaja svih vidljivih slojeva na aktivni sloj	Ctrl+Shift+Alt+E	z +Shift+Option+E
Brisanje aktivnog sloja	pritisnite sličicu korpe za otpatke na paleti Layers	pritisnite sličicu korpe za otpatke na paleti Layers
Brisanje aktivnog sloja bez upozorenja	pritisnite Alt+sličicu korpe za otpatke na paleti Layers	pritisnite Option+sličicu korpe za otpatke na paleti Layers
Brisanje povezanih slojeva ili kompleta	pritisnite Ctrl+sličicu korpe za otpatke na paleti Layers	pritisnite z +sličicu korpe za otpatke na paleti Layers
Brisanje povezanih slojeva ili kompleta bez upozorenja	pritisnite Ctrl+Alt+sličicu korpe za otpatke na paleti Layers	pritisnite z +Option+sličicu korpe za otpatke na paleti Layers
Grupisanje susednih slojeva	pritisnite Alt+horizontalnu liniju na paleti Layers ili pritisnite Ctrl+G	pritisnite Option+horizontalnu liniju na paleti Layers ili pritisnite z +G
Razgrupisavanje susednih slojeva	pritisnite Alt+isprekidanu liniju na paleti Layers ili pritisnite Ctrl+Shift+G	pritisnite Option+isprekidanu liniju na paleti Layers ili pritisnite z +Shift+G
Modifikovanje specifičnog efekta sloja	dvaput pritisnite ime efekta sloja na paleti Layers	dvaput pritisnite ime efekta sloja na paleti Layers
Prebacivanje između efekata slojeva u okviru za dijalog Layer Styles	od Ctrl+1 do Ctrl+0	od z +1 do z +0
Snimanje poravnate verzije slike sa slojevima	Ctrl+Alt+S	z +Option+S

Tabela A-1 Photoshopove prečice i modifikatori (nastavak)

<i>Operacija</i>	<i>Prečica u Windowsu</i>	<i>Prečica na Macintoshu</i>
Režimi mešanja i četkica		
Normal	Shift+Alt+N ili Shift+Alt+L	Shift+Option+N ili Shift+Option+L
Dissolve	Shift+Alt+I	Shift+Option+I
Behind	Shift+Alt+Q	Shift+Option+Q
Clear	Shift+Alt+R	Shift+Option+R
Darken	Shift+Alt+K	Shift+Option+K
Multiply	Shift+Alt+M	Shift+Option+M
Color Burn	Shift+Alt+B	Shift+Option+B
Linear Burn	Shift+Alt+A	Shift+Option+A
Lighten	Shift+Alt+G	Shift+Option+G
Screen	Shift+Alt+S	Shift+Option+S
Color Dodge	Shift+Alt+D	Shift+Option+D
Linear Dodge	Shift+Alt+W	Shift+Option+W
Overlay	Shift+Alt+O	Shift+Option+O
Soft Light	Shift+Alt+F	Shift+Option+F
Hard Light	Shift+Alt+H	Shift+Option+H
Vivid Light	Shift+Alt+V	Shift+Option+V
Linear Light	Shift+Alt+J	Shift+Option+J
Pin Light	Shift+Alt+Z	Shift+Option+Z
Hard Mix	Shift+Alt+L	Shift+Option+L
Difference	Shift+Alt+E	Shift+Option+E
Exclusion	Shift+Alt+X	Shift+Option+X
Hue	Shift+Alt+U	Shift+Option+U
Saturation	Shift+Alt+T	Shift+Option+T
Color	Shift+Alt+C	Shift+Option+C
Luminosity	Shift+Alt+Y	Shift+Option+Y
Saturate (alatka sunder)	Shift+Alt+S	Shift+Option+S
Desaturate (alatka sunder)	Shift+Alt+D	Shift+Option+D
Shadows (alatke Dodge i Burn)	Shift+Alt+S	Shift+Option+S
Midtones (alatke Dodge i Burn)	Shift+Alt+M	Shift+Option+M
Highlights (alatke Dodge i Burn)	Shift+Alt+H	Shift+Option+H
Replace (četkica za doterivanje)	Shift+Alt+Z	Shift+Option+Z
Pass Through (komplet slojeva)	Shift+Alt+P	Shift+Option+P
Prethodni režim	Shift+plus (+)	Shift+minus (+)
Sledeći režim	Shift+minus (-)	Shift+minus (-)
Kanali i maske		
Prebacivanje između nezavisnih kanala boja i maski	od Ctrl+1 do Ctrl+9	od z +1 do z +9
Prebacivanje na kompozitnu sliku RGB, Lab ili CMYK	Ctrl+tilda (~)	z +tilda (~)

Tabela A-1 Photoshopove prečice i modifikatori (nastavak)

Operacija	Prečica u Windowsu	Prečica na Macintoshu
Kanali i maske		
Aktiviranje ili deaktiviranje kanala boje	pritisnite Shift+ime kanala na paleti Channels	pritisnite Shift+ime kanala na paleti Channels
Pravljenje maske kanala ispunjene crnim	pritisnite sličicu strane na dnu palete Channels	pritisnite sličicu strane na dnu palete Channels
Pravljenje maske kanala ispunjene crnim, uz imenovanje	pritisnite Alt+sličicu strane na dnu palete Channels	pritisnite Option+sličicu strane na dnu palete Channels
Pravljenje maske kanala od konture selekcije	pritisnite ikonicu maske na dnu palete Channels	pritisnite ikonicu maske na dnu palete Channels
Pravljenje maske kanala od konture selekcije, uz imenovanje	pritisnite Alt+ikoniku maske na dnu palete Channels	pritisnite Option+ikoniku maske na dnu palete Channels
Prikaz maske kanala u obliku pokrivnog sloja (rubilita)	pritisnite tildu (~)	pritisnite tildu (~)
Pretvaranje maske kanala u konturu selekcije	pritisnite Ctrl+ime kanala na paleti Channels ili pritisnite Ctrl+Alt+broj (od 1 do 0)	pritisnite z +ime kanala na paleti Channels ili pritisnite z +Option+broj (od 1 do 0)
Dodavanje maske kanala selekciji	pritisnite Ctrl+Shift+ime kanala	z +Shift+ime kanala
Oduzimanje maske kanala od selekcije	pritisnite Ctrl+Alt+ime kanala	z +Option+ime kanala
Zadržavanje preseka maske kanala i selekcije	pritisnite Ctrl+Shift+Alt+ime kanala	z +Shift+Option+ime kanala
Ulazak u režim ili izlazak iz njega za brzo maskiranje	taster Q	taster Q
Naizmenično dodeljivanje boje brze maske maskiranoj ili izabranoj površini	pritisnite Alt+alatku za brzo maskiranje u kutiji sa alatkama	pritisnite Option+alatku za brzo maskiranje u kutiji sa alatkama
Promena pokrivne boje brze maske	dvaput pritisnite ikonicu alatke za brzo maskiranje	dvaput pritisnite ikonicu alatke za brzo maskiranje
Prikaz brze maske nezavisno od slike	pritisnite tildu (~)	pritisnite tildu (~)
Dodavanje kanala s posebnom bojom	pritisnite Ctrl+ikoniku strane na dnu palete Channels	pritisnite z +ikoniku strane na dnu palete Channels
Pravljenje maske sloja ispunjene belim kada ništa nije izabrano	pritisnite ikonicu maske na dnu palete Layers	pritisnite ikonicu maske na dnu palete Layers
Pravljenje maske sloja ispunjene crnim kada ništa nije izabrano	pritisnite+Alt ikonicu maske	pritisnite Option+ikoniku maske
Pravljenje maske sloja od konture selekcije	pritisnite ikonicu maske	pritisnite ikonicu maske
Pravljenje maske sloja koja sakriva selekciju	pritisnite Alt+ikoniku maske	pritisnite Option+ikoniku maske
Prebacivanje fokusa s maske sloja na sliku	Ctrl+tilda (~)	z +tilda (~)
Prebacivanje fokusa sa slike na masku sloja	Ctrl+obrnuta kosa crta (\)	z +obrnuta kosa crta (\)
Prikaz maske sloja kao rubilitne folije	pritisnite obrnutu kosu crtu (\) ili pritisnite Shift+Alt+minijaturni prikaz maske sloja na paleti Layers	pritisnite obrnutu kosu crtu (\) ili pritisnite Shift+Option+minijaturni prikaz maske sloja na paleti Layers

Tabela A-1 Photoshopove prečice i modifikatori (nastavak)

Operacija	Prečica u Windowsu	Prečica na Macintoshu
Kanali i maske		
Prikaz maske sloja nezavisno od slike	pritisnite obrnutu kosu crtu (\), a zatim tildu (~) ili pritisnite Alt+minijaturni prikaz maske sloja na paleti Layers	pritisnite obrnutu kosu crtu (\), a zatim tildu (~) ili pritisnite Option+minijaturni prikaz maske sloja na paleti Layers
Dodavanje vektorske maske na sloj	pritisnite Ctrl+ikonu maske na paleti Layers	pritisnite z +ikonu maske na paleti Layers
Pretvaranje aktivne putanje u vektorsku masku	pritisnite Ctrl+ikonu maske na paleti Layers kada je putanja aktivna	pritisnite z +ikonu maske na paleti Layers kada je putanja aktivna
Uključivanje/isključivanje prikaza vektorske maske	pritisnite minijaturni prikaz vektorske maske ili pritisnite Enter kada su aktivne alatka za oblike ili alatka strelica	pritisnite minijaturni prikaz vektorske maske ili pritisnite Return kada su aktivne alatka za oblike ili alatka strelica
Isključivanje maske sloja ili vektorske maske	pritisnite Shift+minijaturni prikaz maske sloja na paleti Layers	pritisnite Shift+minijaturni prikaz maske sloja na paleti Layers
Naizmenično uključivanje i isključivanje veze između sloja i maske sloja	pritisnite između minijaturnih prikaza sloja i maske na paleti Layers	pritisnite između minijaturnih prikaza sloja i maske na paleti Layers
Kopiranje maske sloja ili vektorske maske s nekog sloja na aktivni sloj	povlačite minijaturni prikaz maske na ikonu maske pri dnu palete Layers	povlačite minijaturni prikaz maske na ikonu maske pri dnu palete Layers
Pretvaranje maske sloja u konturu selekcije	pritisnite Ctrl+minijaturni prikaz maske sloja ili Ctrl+Alt+obrnutu kosu crtu (\)	z +minijaturni prikaz maske sloja ili z +Option+obrnutu kosu crtu (\)
Pretvaranje vektorske maske u konturu sloja	pritisnite Ctrl+minijaturni prikaz vektorske maske	pritisnite z +minijaturni prikaz vektorske maske
Dodavanje maske sloja ili vektorske maske selekciji	pritisnite Ctrl+Shift+minijaturni prikaz maske sloja	pritisnite z +Shift+minijaturni prikaz maske sloja
Oduzimanje maske sloja ili vektorske maske od selekcije	pritisnite Ctrl+Alt+minijaturni prikaz maske sloja	pritisnite z +Option+minijaturni prikaz maske sloja
Zadržavanje preseka maske sloja i selekcije	pritisnite Ctrl+Shift+Alt+minijaturni prikaz maske sloja	z +Shift+Option+minijaturni prikaz maske sloja
Putanje i oblici		
Kružno biranje standardnog pera, pera slobodnog oblika i magnetnog pera	taster P ili Shift+P	taster P ili Shift+P
Dodavanje ugaone tačke na kraj aktivne putanje	pritisak perom ili Alt+pritisak perom za slobodne oblike	pritisak perom ili Option+pritisak perom za slobodne oblike
Dodavanje lûka na kraj aktivne putanje	povlačenje perom	povlačenje perom
Dodavanje vrška na kraj aktivne putanje	Alt+pritisakanje, zatim povlačenje perom	Option+pritisakanje, zatim povlačenje perom
Dodavanje tačke na aktivnu magnetnu selekciju	pritisnite magnetnim perom	pritisnite magnetnim perom
Brisanje poslednje tačke dodate standardnim ili magnetnim perom	Backspace	Delete
Crtanje segmenta putanje slobodnom rukom	povlačenje perom za slobodne oblike ili Alt+povlačenje magnetnim perom	povlačenje perom za slobodne oblike ili Option+povlačenje magnetnim perom

Tabela A-1 Photoshopove prečice i modifikatori (nastavak)

Operacija	Prečica u Windowsu	Prečica na Macintoshu
Putanje i oblici		
Povećavanje ili smanjivanje debljine magnetnog pera	pritisnite uglaste zagrade [ili]	pritisnite uglaste zagrade [ili]
Zatvaranje magnetne selekcije	dvaput pritisnite magnetnim perom ili pritisnite prvu tačku putanje	dvaput pritisnite magnetnim perom ili pritisnite prvu tačku putanje
Zatvaranje magnetne selekcije pravolinijskim segmentom	Alt+dvostruki pritisak mišem ili Alt+Enter	Option+dvostruki pritisak mišem ili Option+Return
Poništavanje magnetne selekcije ili selekcije slobodnog oblika	taster Escape	taster Escape
Biranje alatke strelice (za modifikovanje putanja)	taster A ili pritisnite i držite Ctrl kada je aktivna alatka pero	taster A ili pritisnite i držite z kada je aktivna alatka pero
Pomeranje izabranih tačaka	povlačite tačke alatkom strelicom ili Ctrl+povlačite alatkom pero	povlačite tačke alatkom strelicom ili z +povlačite alatkom pero
Biranje većeg broja tačaka na putanji	Shift+pritisnite tačku strelicom ili Ctrl+Shift+pritisnite perom	Shift+pritisnite tačku strelicom ili z +Shift+pritisnite perom
Biranje cele putanje	pritisnite Alt+putanju belom strelicom ili pritisnite Alt+putanju na paleti Path	pritisnite Option+putanju belom strelicom ili pritisnite Option+putanju na paleti Paths
Kloniranje putanje	Alt+povlačenje putanje strelicom ili Ctrl+Alt+povlačenje perom	Option+povlačenje putanje strelicom ili z +Option+povlačenje perom
Pozivanje alatke za promenu smera kada je aktivna alatka pero	pritisnite Alt dok je kursor iznad uporišne tačke	pritisnite Option dok je kursor iznad uporišne tačke
Pozivanje alatke za promenu smera kada je aktivna alatka strelica	pritisnite Ctrl+Alt dok je kursor iznad uporišne tačke	pritisnite z +Option dok je kursor iznad uporišne tačke
Pretvaranje ugla ili vrška u lúk	Alt+povlačenje tačke perom	Option+povlačenje tačke perom
Pretvaranje lúka u ugao	Alt+pritisnite tačku perom	Option+pritisnite tačku perom
Pretvaranje lúka u vršak	Alt+povlačenje ručice perom	Option+povlačenje ručice perom
Ubacivanje tačke na izabranu putanju	pritisnite segment perom	pritisnite segment perom
Uklanjanje tačke s putanje	pritisnite tačku perom	pritisnite tačku perom
Pretvaranje putanje u konturu selekcije	pritisnite Ctrl+ime putanje na paleti Paths ili Ctrl+Enter kada su aktivne alatke pero ili strelica	z +ime putanje na paleti Paths ili z +Return kada su aktivne alatke pero ili strelica
Dodavanje putanje selekciji	pritisnite Ctrl+Shift+ime putanje na paleti Paths	pritisnite z +Shift+ime putanje na paleti Paths
Oduzimanje putanje od selekcije	pritisnite Ctrl+Alt+ime putanje na paleti Paths	pritisnite z +Option+ime putanje na paleti Paths
Zadržavanje preseka putanje i selekcije	pritisnite Ctrl+Shift+Alt+ime putanje na paleti Paths	pritisnite z +Shift+Option+ime putanje na paleti Paths
Nanošenje poteza četkicom oko oboda putanje	pritisnite taster Enter na numeričkoj tastaturi kada su aktivne alatke za slikanje ili obradu	pritisnite taster Enter kada su aktivne alatke za slikanje ili obradu

Tabela A-1 Photoshopove prečice i modifikatori (nastavak)

Operacija	Prečica u Windowsu	Prečica na Macintoshu
Putanje i oblici		
Poništavanje poteza oko oboda putanje	pritisnite Enter na numeričkoj tastaturi kada je aktivna četkica History	pritisnite Enter kada je aktivna četkica History
Snimanje i imenovanje putanje za kasniju upotrebu	dvaput pritisnite objekat Work Path na paleti Paths	dvaput pritisnite objekat Work Path na paleti Paths
Sakrivanje putanje (koja ostaje aktivna)	Ctrl+Shift+H	z +Shift+H
Deaktiviranje putanje	pritisnite prazan deo palete Paths ili taster Enter kada su aktivne alatke pero ili strelica	pritisnite prazan deo palete Paths ili taster Return kada su aktivne alatke pero ili strelica
Kružno biranje alatki za oblike	U ili Shift+U	U ili Shift+U
Pomeranje oblika tokom crtanja	razmaknica	razmaknica
Dodavanje sledećeg oblika koji nacrtate na sloj sa aktivnim oblikom	taster plus (+)	taster plus (+)
Oduzimanje sledećeg oblika koji nacrtate od sloja sa aktivnim oblikom	taster minus (-)	taster minus (-)
Podešavanje zaobljenosti sledećeg pravougaonika sa zaobljenim uglovima koji nacrtate	tasteri sa zagradama, [ili]	tasteri sa zagradama, [ili]
Menjanje broja stranica sledećeg pravougaonika ili zvezde koje crtate	tasteri sa zagradama, [ili]	tasteri sa zagradama, [ili]
Menjanje debljine sledeće prave linije koju ćete nacrtati	tasteri sa zagradama, [ili]	tasteri sa zagradama, [ili]
Kružno biranje proizvoljnih oblika	tasteri sa zagradama, [ili]	tasteri sa zagradama, [ili]
Kružno biranje stilova slojeva	zarez (,) ili tačka (.)	zarez (,) ili tačka (.)
Menjanje boje prednjeg plana ili pozadine	Alt+Backspace ili Ctrl+Backspace	pritisnite Option+Delete ili z +Delete+sloj sa aktivnim oblikom
Skrivanje kontura oblika (sloj sa oblikom ostaje aktivan)	Ctrl+Shift+H	z +Shift+H
Deaktiviranje kontura oblika	taster Enter kada su aktivne alatke pero ili strelica	taster Return kada su aktivne alatke pero ili strelica
Brisanje sloja sa oblikom kada su aktivne konture oblika	Backspace ili Delete	Delete
Opsecanje i transformisanje		
Izbor alatke za opsecanje (Crop)	taster C	taster C
Pomeranje granice za opsecanje tokom crtanja	razmaknica	razmaknica
Pomeranje granice za opsecanje	povlačenje unutar granice	povlačenje unutar granice
Menjanje veličine granice za opsecanje	povlačenje ručice granice	povlačenje ručice granice
Proporcionalno menjanje veličine granice za opsecanje	Shift+povlačenje ugaone ručice	Shift+povlačenje ugaone ručice
Menjanje veličine granice za opsecanje u odnosu na središnju tačku	Alt+povlačenje ručice granice	Option+povlačenje ručice granice

Tabela A-1 Photoshopove prečice i modifikatori (nastavak)

Operacija	Prečica u Windowsu	Prečica na Macintoshu
Opsecanje i transformisanje		
Proporcionalno menjanje veličine granice za opsecanje u odnosu na središnju tačku	Shift+Alt+povlačenje ugla	Shift+Option+povlačenje ugla
Rotiranje slike (uvek u odnosu na koordinatni početak)	povlačenje izvan granice	povlačenje izvan granice
Rotiranje granice za opsecanje u koracima od 15°	Shift+povlačenje izvan granice	Shift+povlačenje izvan granice
Izobličavanje granice za opsecanje	nacrtajte granicu za opsecanje, potvrdite opciju Perspective na traci Options, povlačite ručicu granice	nacrtajte granicu za opsecanje, potvrdite opciju Perspective na traci Options, povlačite ručicu granice
Ograničavanje efekta izobličenja u režimu Perspective	Shift+povlačenje ugaone ručice	Shift+povlačenje ugaone ručice
Menjanje veličine granice za opsecanje u režimu Perspective	Alt+povlačenje ručice	Option+povlačenje ručice
Prihvatanje opsecanja	pritisnite Enter	pritisnite Return
Poništavanje opsecanja	pritisnite Escape	pritisnite Escape
Slobodno transformisanje selekcije, sloja ili putanje	Ctrl+T	z +T
Dupliranje selekcije, sloja ili putanje uz slobodno transformisanje	Ctrl+Alt+T	z +Option+T
Pomeranje slike u režimu Free Transform	povlačenje unutar granice	povlačenje unutar granice
Pomeranje koordinatnog početka transformacije	povlačenje oznake cilja	povlačenje oznake cilja
Menjanje veličine slike	povlačenje ručice na granici	povlačenje ručice na granici
Proporcionalno menjanje veličine slike	Shift+povlačenje ugaone ručice	Shift+povlačenje ugaone ručice
Menjanje veličine slike u odnosu na koordinatni početak	Alt+povlačenje ručice na granici	Option+povlačenje ručice na granici
Rotiranje slike (uvek u odnosu na koordinatni početak)	povlačenje van granice	povlačenje van granice
Rotiranje slike u koracima od 15°	Shift+povlačenje izvan granice	Shift+povlačenje izvan granice
Iskošavanje slike	Ctrl+povlačenje bočne ručice	z +povlačenje bočne ručice
Iskošavanje slike duž zadate ose	Ctrl+Shift+povlačenje bočne ručice	z +Shift+povlačenje bočne ručice
Iskošavanje slike u odnosu na koordinatni početak	Ctrl+Alt+povlačenje bočne ručice	z +Option+povlačenje bočne ručice
Iskošavanje slike duž zadate ose u odnosu na koordinatni početak	Ctrl+Shift+Alt+povlačenje bočne ručice	z +Shift+Option+povlačenje bočne ručice
Izobličavanje slike	Ctrl+povlačenje ugaone ručice	z +povlačenje ugaone ručice
Simetrično izobličavanje naspramnih uglova	Ctrl+Alt+povlačenje ugaone ručice	z +Option+povlačenje ugaone ručice
Ograničeno izobličavanje radi efekta perspektive	Ctrl+Shift+povlačenje ugaone ručice	z +Shift+povlačenje ugaone ručice
Ograničeno izobličavanje radi simetričnog efekta perspektive	Ctrl+Shift+Alt+povlačenje ugaone ručice	z +Shift+Option+povlačenje ugaone ručice

Tabela A-1 Photoshopove prečice i modifikatori (nastavak)

Operacija	Prečica u Windowsu	Prečica na Macintoshu
Opsecanje i transformisanje		
Primena specifične transformacije u režimu Free Transform	pritiskanje desnim tasterom miša u prozoru sa slikom	Control+taster miša u prozoru sa slikom
Primena numerički zadate transformacije u režimu Free Transform	unesite vrednosti u polje na traci Options	unesite vrednosti u polje na traci Options
Prihvatanje transformacije	taster Enter	taster Return
Poništavanje transformacije	taster Escape	taster Escape
Ponavljanje poslednje transformacije	Ctrl+Shift+T	z +Shift+T
Dupliranje selekcije, sloja ili putanje i ponavljanje poslednje transformacije	Ctrl+Shift+Alt+T	z +Shift+Option+T
Lenjiri, mere i vodice		
Prikazivanje ili sakrivanje lenjira	Ctrl+R	z +R
Prikazivanje ili sakrivanje palete Info	F8	F8
Promena jedinica mere	pritisnite lenjir desnim tasterom miša ili povlačite iz padajuće liste X, Y na paleti Info	Control+pritisnite lenjir tasterom miša ili povlačite iz padajuće liste X, Y na paleti Info
Resetovanje početne tačke lenjira	dvaput pritisnite početnu tačku lenjira	dvaput pritisnite početnu tačku lenjira
Biranje alatke za merenje	taster I, I, I (ili I, Shift+I, Shift+I)	taster I, I, I (ili I, Shift+I, Shift+I)
Merenje rastojanja i ugla	povlačenje alatkom za merenje	povlačenje alatkom za merenje
Pomeranje linije za merenje	povucite liniju za merenje	povucite liniju za merenje
Menjanje dužine i ugla linije za merenje	povlačenje tačke na jednom od krajeva linije za merenje	povlačenje tačke na jednom od krajeva linije za merenje
Merenje ugla između dve linije (opcija uglomer)	Alt+povlačenje krajnje tačke linije	Option+povlačenje krajnje tačke
Usklađivanje rotiranja cele slike sa mernom linijom	zadajte Image ⇄ Rotate ⇄ Arbitrary	zadajte Image ⇄ Rotate ⇄ Arbitrary
Usklađivanje rotiranja jednog sloja s mernom linijom	zadajte Edit ⇄ Transform ⇄ Rotate	zadajte Edit ⇄ Transform ⇄ Rotate
Pravljenje vodice	povlačenje s lenjira	povlačenje s lenjira
Pomeranje vodice	povlačenje vodice alatkom za pomeranje ili Ctrl+povlačenje drugom alatkom	povlačenje vodice alatkom za pomeranje ili z +povlačenje drugom alatkom
Pretvaranje horizontalne vodice u vertikalnu ili obrnuto	Alt+povlačenje vodice	Option+povlačenje vodice
Postavljanje vodica na podeoke lenjira	Shift+povlačenje vodice	Shift+povlačenje vodice
Prikazivanje ili sakrivanje vodica	Ctrl+tačka i zarez (;)	z +tačka i zarez (;)
Zaključavanje ili otključavanje vodica	Ctrl+Alt+tačka i zarez (;)	z +Option+tačka i zarez (;)
Prikazivanje ili sakrivanje mreže	Ctrl+navodnici ("")	z +navodnici ("")
Uključivanje i isključivanje prijanjanja uz vodice i mrežu	Ctrl+Shift+tačka i zarez (;)	z +Shift+tačka i zarez (;)
Promena boje vodica i razmaka mreže	Ctrl+dvostruko pritiskanje vodice mišem	z +dvostruko pritiskanje vodice mišem

Tabela A-1 Photoshopove prečice i modifikatori (nastavak)

<i>Operacija</i>	<i>Prečica u Windowsu</i>	<i>Prečica na Macintoshu</i>
Filtri i automatizacija		
Ponavljanje filtra s poslednjim upotrebljenim parametrima	Ctrl+F	z +F
Ponavljanje filtra s različitim parametrima	Ctrl+Alt+F	z +Option+F
Prigušivanje poslednjeg efekta	Ctrl+Shift+F	z +Shift+F
Pomeranje prikaza u okvirima za dijalog korektivnih filtara	povlačenje u okviru s prikazom ili pritiskanje tasterom miša u prozoru sa slikom	povlačenje u okviru s prikazom ili pritiskanje tasterom miša u prozoru sa slikom
Zumiranje prikaza u okvirima za dijalog korektivnih filtara	Ctrl+taster miša i Alt+taster miša	z +taster miša i Option+taster miša
Zumiranje prikaza cele slike	Ctrl+plus (+) ili Ctrl+minus (-)	z +plus (+) ili z +minus (-)
Povećavanje izabrane vrednosti u polju opcije za 1 (ili 0,1)	strelica nagore	strelica nagore
Smanjivanje vrednosti za 1 (ili 0,1)	strelica nadole	strelica nadole
Povećavanje vrednosti za 10 (ili 1)	Shift+strelica nagore	Shift+strelica nagore
Smanjivanje vrednosti za 10 (ili 1)	Shift+strelica nadole	Shift+strelica nadole
Podešavanje vrednosti ugla (gde je ponuđeno) u intervalima od 15°	Shift+povlačenje u krugu Angle	Shift+povlačenje u krugu Angle
Resetovanje opcija u okvirima za dijalog korektivnih filtara	pritisnite Alt+Cancel	pritisnite Option+Cancel ili Option+Escape
Pravljenje efekta oblaka s visokim kontrastom	Alt+Filter ⇄ Render ⇄ Clouds	Option+Filter ⇄ Render ⇄ Clouds
Numeričko zadavanje optičkog centra u okviru za dijalog Lens Flare	pritisnite Alt+prikaz	pritisnite Option+prikaz
Kloniranje svetlosti u okviru za dijalog Lighting Effects	Alt+povlačenje svetla	Option+povlačenje svetla
Brisanje svetla iz okvira za dijalog Lighting Effects	taster Delete	taster Delete
Podešavanje veličine traga svetla bez uticaja na ugao svetlosti	Shift+povlačenje ručice	Shift+povlačenje ručice
Podešavanje ugla svetlosti bez uticaja na veličinu traga svetla	Ctrl+povlačenje ručice	z +povlačenje ručice
Biranje alatke Forward Wrap ili Push Left u okviru za dijalog Liquify	W ili O	W ili O
Biranje alatke Twirl Clockwise ili Turbulence	C ili T	C ili T
Biranje alatke Pucker ili Bloat	S ili B	S ili B
Biranje alatke Reconstruct ili Mirror	R ili M	R ili M
Biranje alatke Freeze Mask ili Thaw Mask	F ili D	F ili D
Menjanje prečnika četkice Liquify u intervalima od 1 piksela	taster sa zagradom, [ili]	taster sa zagradom, [ili]
Menjanje prečnika četkice Liquify u intervalima od 10 piksela	Shift+taster sa zagradom, [ili]	Shift+taster sa zagradom, [ili]
Poništavanje poslednjeg poteza četkicom u okviru za dijalog Liquify	Ctrl+Z	z +Z

Tabela A-1 Photoshopove prečice i modifikatori (nastavak)

<i>Operacija</i>	<i>Prečica u Windowsu</i>	<i>Prečica na Macintoshu</i>
Filtri i automatizacija		
Poništavanje prethodnog poteza četkicom	Ctrl+Alt+Z	z +Option+Z
Ponavljanje poništenih poteza četkice	Ctrl+Shift+Z	z +Shift+Z
Aktiviranje alatke za izbor slike, rotiranje slike i postavljanje tačke nedogleda u okviru za dijalog Photomerge	A, R, ili V	A, R, ili V
Izbor alatke za zumiranje ili šake	Z ili H	Z ili H
Privremeno pristupanje alatki šaka	razmaknica	razmaknica
Kretanje unazad	Ctrl+Z	z +Z
Kretanje unapred	Ctrl+Shift+Z	z +Shift+Z
Prikaz ivica pojedinačnih slika	Alt+postavite pokazivač miša iznad slike	Option+postavite pokazivač miša iznad slike
Podešavanje boja		
Biranje komade Levels	Ctrl+L	z +L
Menjanje kanala u okvirima za dijalog Levels i Curves	Ctrl+1 do Ctrl+3, Ctrl+~ za kompozit	z +1 do z +3, z +~ za kompozit
Prikaz crnih i belih tačaka u okviru za dijalog Levels	Alt+povlačenje belog ili crnog trougla Input Levels	Option+povlačenje belog ili crnog trougla Input Levels
Zadavanje alternativnih boja za crne tačke, bele tačke i srednje tonove	dva puta pritisnite crnu, belu ili sivu pipetu	dva puta pritisnite crnu, belu ili sivu pipetu
Invertovanje slike u okviru za dijalog Levels	zamenite položaje crnog i belog trougla Output Levels	zamenite položaje crnog i belog trougla Output Levels
Ponavljanje poslednjih korekcija Levels	Ctrl+Alt+L	z +Option+L
Biranje komande Curves	Ctrl+M	z +M
Dodavanje tačke u okviru za dijalog Curves	pritisnite tasterom miša liniju dijagrama	pritisnite tasterom miša liniju dijagrama
Dodavanje određene boje kao nove tačke na kompozitnoj krivoj	pritisnite Ctrl+taster miša u prozoru sa slikom	z +taster miša u prozoru sa slikom
Dodavanje boje kao nove tačke na krivama nezavisnih kanala	pritisnite Ctrl+Shift+taster miša u prozoru sa slikom	pritisnite z +Shift+taster miša u prozoru sa slikom
Postepeno menjanje vrednosti Input za zadatu tačku	pritisnite taster sa strelicom ulevo ili udesno	pritisnite taster sa strelicom ulevo ili udesno
Postepeno menjanje vrednosti Output za zadatu tačku	pritisnite taster sa strelicom nagore ili nadole	pritisnite taster sa strelicom nagore ili nadole
Biranje sledeće tačke krive	Ctrl+Tab	Control+Tab
Biranje prethodne tačke krive	Ctrl+Shift+Tab	Control+Shift+Tab
Brisanje tačke krive	pritisnite Ctrl+tačku	pritisnite z +tačku
Biranje više tačaka krive	pritisnite Shift+tačku	pritisnite Shift+tačku
Poništavanje izbora svih tačaka	Ctrl+D	z +D
Ponavljanje poslednje korekcije opcijom Curves	Ctrl+Alt+M	z +Option+M

Tabela A-1 Photoshopove prečice i modifikatori (nastavak)

Operacija	Prečica u Windowsu	Prečica na Macintoshu
Podešavanje boja		
Biranje komande Hue/Saturation	Ctrl+U	z +U
Dodavanje boja spektru Hue/Saturation kada je lista Edit podešena na bilo koju opciju osim Master	Shift+taster miša ili povlačenje u prozoru sa slikom	Shift+taster miša ili povlačenje u prozoru sa slikom
Oduzimanje boja od spektra Hue/Saturation kada je lista Edit podešena na bilo koju opciju osim Master	Alt+taster miša ili povlačenje u prozoru sa slikom	Option+taster miša ili povlačenje u prozoru sa slikom
Modifikovanje svih boja u okviru za dijalog Hue/Saturation	Ctrl+tilda (~)	z +tilda (~)
Modifikovanje unapred definisanog opsega boja	od Ctrl+1 do Ctrl+6	od z +1 do z +6
Ponavljanje poslednje korekcije Hue/Saturation	Ctrl+Alt+U	z +Option+U
Smanjivanje zasićenosti boja (Desaturate)	Ctrl+Shift+U	z +Shift+U
Poništavanje operacija		
Poništavanje ili ponavljanje poslednje operacije	Ctrl+Z	z +Z
Poništavanje operacije koja je prethodila poslednjoj	Ctrl+Alt+Z	z +Option+Z
Ponavljanje poništene operacije	Ctrl+Shift+Z	z +Shift+Z
Poništavanje do određene operacije	pritisnite stavku na paleti History	pritisnite stavku na paleti History
Ponavljanje prethodne operacije	pritisnite Alt+stavku na paleti History	pritisnite Option+stavku na paleti History
Biranje stanja, pomoću četkice History, na koje se vraća slika	pritisnite mišem ispred stavke na paleti History	pritisnite mišem ispred stavke na paleti History
Pravljenje snimka aktivnog stanja	pritisnite mišem ikonicu fotoaparata na dnu palete History	pritisnite mišem ikonicu fotoaparata na dnu palete History
Pravljenje duplikata slike aktivnog stanja	pritisnite mišem krajnju levu ikonicu na dnu palete History	pritisnite mišem krajnju levu ikonicu na dnu palete History
Vraćanje selekcije na aktivno stanje na paleti History	Ctrl+Alt+Backspace	z +Option+Delete
Vraćanje cele slike na snimljeno stanje	F12	F12
Razno		
Prikazivanje ili sakrivanje svih paleta, kutije sa alatcima i statusne trake	Tab	Tab
Prikazivanje ili sakrivanje paleta, ali ne i kutije sa alatcima i trake Options	Shift+Tab	Shift+Tab
Sakrivanje kutije sa alatcima, trake Options i statusne trake	Tab, a zatim Shift+Tab	Tab, a zatim Shift+Tab
Prikazivanje trake Options	Enter	Return

Tabela A-1 Photoshopove prečice i modifikatori (nastavak)

Operacija	Prečica u Windowsu	Prečica na Macintoshu
Razno		
Pomeranje panoa sa palete	povlačenje jezička kartice	povlačenje jezička kartice
Sidrenje palete	povucite jezičak kartice do sidrišta	povucite jezičak kartice do sidrišta
Postavljanje palete uz ivicu ekrana	pritisnite Shift+naslovnu traku palete	pritisnite Shift+naslovnu traku palete
Potpuno sažimanje palete	pritisnite Alt+dugme za sažimanje ili dvaput pritisnite jezičak panoa	Option+dugme za sažimanje ili dvaput pritisnite jezičak panoa
Brisanje stavke bez upozorenja sa svake palete koja sadrži korpu za otpatke	pritisnite Alt+korpu za otpatke	pritisnite Option+korpu za otpatke
Prikaz položaja slike na strani pri štampanju	pritisnite polje Doc na statusnoj traci	pritisnite polje Doc na dnu prozora sa slikom
Prikaz veličine i rezolucije slike	pritisnite Alt+polje Doc na statusnoj traci	pritisnite Option+polje Doc na statusnoj traci
Prikaz informacija o delovima slike	pritisnite Ctrl+polje Doc na statusnoj traci	pritisnite z +polje Doc na statusnoj traci
Menjanje parametara Preferences	Ctrl+K	z +K
Prikazivanje kartice iz okvira za dijalog Preferences koja je korišćena poslednja	Ctrl+Alt+K	z +Option+K
Otvaranje okvira za dijalog sa poslednjim korišćenim opcijama	Alt+izbor komande iz podmenija Image ⇄ Adjust	Option+komanda iz podmenija Image ⇄ Adjust
Kopiranje slike uz zaoblavanje okvira za dijalog	pritisnite Alt i izaberite Image ⇄ Duplicate	pritisnite Option i izaberite Image ⇄ Duplicate
Poništavanje tekuće operacije	Escape	Escape
Aktiviranje dugmeta No ili Don't Save tokom zatvaranja slike	pritisnite N	pritisnite D
Aktiviranje dugmeta Don't Flatten (ne spajati slojeve slike) pri menjanju režima boja	pritisnite D	pritisnite D
Aktiviranje dugmeta Flatten (spojiti slojeve slike) pri menjanju režima boja	pritisnite F	pritisnite F

