

Dodatak

Prelazak na Windows 7

U ovom dodatku

Pripremite se za Windows 7

Predite na Windows 7 s Windows Viste

Instalirajte Windows 7 preko Windowsa XP

Danas novi računari već imaju instaliran Windows 7 – on je praktično neizbežan. Ako čitate ovo poglavlje, onda vaš računar još uvek ima instaliran Windows XP ili Windows Vistu. Ako imate Windows 98 ili Windows Me, nemojte ni pokušavati da instalirate Windows 7. Potreban vam je savremeniji PC.

Korisnike Windows Viste čeka lak zadatak: prelazak na Windows 7 obaviće za čas. Samo ubacite DVD i Windows 7 će zameniti Windows Vistu a da pri tom sve vaše datoteke i programi ostaju netaknuti.

Korisnici Windowsa XP moraju ploviti opasnjim vodama jer računar ne mogu tako jednostavno nadograditi na Windows 7. Ovde opisujem taj složeni postupak.

Prelazak na Windows 7 s Windows Viste ili XP-a jeste jednosmerna ulica zato što se ne možete vratiti na stariju verziju Windowsa. Nemojte pratiti ovo uputstvo ukoliko niste spremni za Windows 7.



Pripremite se za Windows 7

Windows 7 obično dobro radi na računarima kupljenim u poslednje tri-četiri godine. Pre nadogradnje, proverite stavke sa spiska:

- ✓ **Snaga računara:** Uverite se da je vaš računar dovoljno snažan da na njemu radi Windows 7. Tehničke zahteve Windowsa 7 potražite u poglavljju 1.
- ✓ **Kompatibilnost:** Pre nadogradnje ili instaliranja, ubacite instalacioni DVD sa Windowsom 7 i izaberite Check Compatibility Online. Kada vas Windows 7 odvede do Microsoftove Web lokacije, preuzmите i pokrenite Microsoftov Windows 7 Upgrade Advisor. Taj program vas unapred upozorava koji delovi vašeg računara možda neće dobro raditi pod operativnim sistemom Windows 7. Program Upgrade Advisor možete naći na Microsoftovoj Web lokaciji www.microsoft.com/windows7/.

- ✓ **Bezbednost:** Pre nego što pređete na Windows 7, isključite svoj antivirusni softver i druge bezbednosne programe. Oni će možda sasvim neosnovano pokušati da vas zaštite, i tako vas omesti da postupak nadogradnje Windowsa 7 dovedete do kraja.
- ✓ **Putanja za nadogradnju:** Budući da Vista ima nekoliko verzija, tabela A-1 objašnjava koje verzije Viste se mogu nadograditi na odredenu verziju Windowsa 7.

Tabela A-1 Kompatibilnost verzija Viste za nadogradnju na Windows 7

<i>Ova verzija Viste...</i>	<i>Nadograđuje se na ovu verziju Windowsa 7</i>
Windows Vista Home Premium	Windows 7 Home Premium
Windows Vista Business	Windows 7 Professional
Windows Vista Ultimate	Windows 7 Ultimate

Nakon nadogradnje, možete platiti dodatnu sumu kako biste otključali funkcije bogatije verzije Windowsa 7, što je Microsoftov strateški marketinški potez.

- ✓ **Rezervna kopija:** Napravite rezervnu kopiju svih svojih važnih podataka na PC-ju u slučaju da nešto ne bude u redu.

Prelazak s Windows Viste na Windows 7

Pratite sledeće korake kako biste nadogradili svoju kopiju Windows Viste na Windows 7:

1. Ubacite instalacioni DVD Windowsa 7 u DVD uredaj i pritisnite dugme **Install Now, kao što je prikazano na slici A-1.**

Windows 7 će se uskomešati i početi da se priprema za instalaciju.

2. Izaberite **Go Online to Get the Latest Updates for Installation (Recommended).**

Ovaj korak upućuje Windows 7 da poseti Microsoftovu Web lokaciju i posebno za vaš PC preuzme najnovije verzije – upravljačkih programa, zavrpa i različitih ispravki – koje omogućavaju da instalacija prođe što lakše.

3. Pročitajte Ugovor o licenci (Licence Agreement), potvrdite polje **I Accept the Licence Terms i pritisnite **Next**.**

Pročitajte Microsoftov Ugovor o licenci na 25 strana. Morate potvrditi polje I Accept the Licence Terms pre nego što vam Microsoft dozvoli da instalirate softver.



4. Izaberite Upgrade i pritisnite Next.

Ova opcija čuva stare datoteke, podešavanja i programe s vašeg PC-ja. Ako ona ne funkcioniše, nešto od sledećeg nije u redu:

- Pokušavate da nadogradite PC s Windowsom XP, što nije izvodljivo.
- Pokušavate da nadogradite verziju Windows Viste koju nije moguće nadograditi. (Pogledajte tabelu A-1.)
- Vaša kopija Windows Viste nema verziju Service Pack 2. To ćete rešiti tako što odete na lokaciju Windows Update (www.windowssupdate.com) i preuzmete i instalirate Service Pack 2. Ukoliko vam lokacija to ne dozvoli, moguće je da nemate instaliranu legalnu verziju Windows Viste. Obratite se prodavcu računara – bilo da je to prodavnica ili komšija koji vam je instalirao sistem.
- Vaš čvrsti disk nije dovoljno velik. Da biste instalirali Windows 7, potrebno je da na čvrstom disku bude do 16 GB praznog prostora.

5. Ako vam bude ponudeno, pročitajte Izveštaj o kompatibilnosti (Compatibility Report) i pritisnite Next.

Ukoliko ste Windowsu 7 naložili da se poveže na Internet u koraku 2, Windows 7 objašnjava probleme na koje je naišao u vezi s kompatibilnošću s postojećim programima na vašem računaru. Kada pritisnete Next, počinje nadogradnja koja može potrajati nekoliko sati.

6. Unesite svoj proizvodni ključ i pritisnite Next.

Proizvodni ključ (engl. *product key*) obično se nalazi na maloj nalepnici na pakovanju CD-a ili DVD-a. (Ako ponovo instalirate verziju Windowsa 7 koja je već bila instalirana na vašem PC-ju, potražite proizvodni ključ odštampan na nalepnici nalepljenoj na zadnju stranu PC-ja.)



Nemojte potvrđivati polje Automatically Activate Windows When I'm Online. To možete učiniti kasnije, kada se uverite da Windows 7 dobro radi na vašem PC-ju. (Morate uneti proizvodni ključ i aktivirati Windows 7 u roku od 30 dana od instalacije: Windows 7 će vam stalno dosadivati kako se rok bude približavao.)

Zapišite flomasterom proizvodni ključ na nalepnici na vašem DVD-u sa Windowsom 7. (Napišite ga na onoj strani CD-a na kojoj je *odštampana* nalepnica.) Tako će vam proizvodni ključ uvek biti pri ruci.

Funkcija Activation u Windowsu 7 „fotografiše“ delove vašeg računara i povezuje ih sa serijskim brojem Windowsa 7, što sprečava da instalirate istu kopiju Windowsa na drugi računar. Nažalost, ista funkcija vam kasnije može smetati ukoliko promenite više delova na računaru, zbog čega ćete morati da se obratite Microsoftu i objasnite im situaciju.

7. Izaberite Use Recommended Settings.

Time omogućavate Windowsu da odlazi na Internet i preuzima najnovije bezbednosne zagrpe, upozorava vas o sumnjivim Web lokacijama, preuzima nove podatke o rešavanju problema s radom programa i šalje tehničke informacije Microsoftu radi finog podešavanja Windowsovih performansi.

8. Potvrdite tekuće vreme i datum, i pritisnite Next.

Windows 7 obično tačno pogodi ove parametre.

9. Ako ste povezani na mrežu, izaberite lokaciju svog računara.

Windows 7 vam nudi tri opcije: Home, Work ili Public.

Ukoliko izaberete Home (kuća) ili Work (posao), Windows 7 donekle popušta sigurnosni obruc i dozvoljava računarima na mreži da se vide međusobno. Ako ste, pak, na javnom mestu, izaberite Public. Windows 7 će dodatno obezbediti vaš PC tako što neće dozvoliti ostalim računarima da pristupe vašim datotekama.

Nakon što prvo nekoliko minuta tumara vašim PC-jem, Windows 7 se pojavljuje na ekranu; otvara se početni ekran za dobrodošlicu na kojem bi trebalo da se prijavite. Ali ne opuštajte se. Primenite sledeće korake da biste prošli kroz ceo postupak:

- **Koristite Windows Update.** Posetite Windows Update, opisan u poglavlju 10, i preuzmite sve bezbednosne zagrpe i ažurirane upravljačke programe koje je postavio Microsoft.
- **Proverite da li je Windows 7 prepoznao vaš softver.** Pokrenite sve stare programe kako biste proverili da li još uvek dobro rade. Možda ćete morati da ih zamenite novijim verzijama ili idite na Web lokacije proizvođača kako biste proverili ima li novih ažuriranih verzija.
- **Proverite korisničke naloge.** Proverite da li korisnički nalozi na vašem PC-ju rade dobro.

Dobro došli u Windows 7!

Instaliranje Windowsa 7 preko Windowsa XP

Računar koji radi pod Windowsom XP ne možete direktno nadograditi na Windows 7. To znači da ako na računaru s Windowsom XP hoćete da instalirate Windows 7, morate proći dole opisani postupak (koji se ne preporučuje strašljivcima).

1. Pokrenite program Windows Easy Transfer na računaru s Windowsom XP.

O ovom programu bilo je više reči u poglavljju 19. Za najbolje rezultate, prebacite svoje datoteke i podešavanja na prenosni čvrsti disk čiji kapacitet ne sme biti manji od čvrstog diska na PC-ju s Windowsom XP. Zatim izvadite prenosni disk iz računara i ostavite ga pri ruci za kasnije.

2. Promenite ime diska s Windowsom XP.

Ovaj korak nije obavezan, ali omogućava da prepoznate odgovarajući disk nekoliko koraka kasnije. Otvorite meni Start, izaberite My Computer i desnim tasterom miša pritisnite disk C. Izaberite opciju Rename, unesite XP i pritisnite Enter.

Ovaj korak vam pomaže da kasnije prepozname čvrsti disk.

3. Ubacite DVD s Windowsom 7 u DVD uredaj i ponovo pokrenite PC.

Računar se ponovo pokreće, ali se sistem podiže sa DVD-a Windowsa 7. (Možda ćete morati da pritisnete neki taster kako biste saopštili računaru da se sistem podigne sa DVD diska, a ne sa čvrstog diska.)

4. Pritisnite Next.

Tako programu saopštavate da instalira sve na engleskom jeziku, uključujući jezik menija, raspored tastera na tastaturi i simbole za novčanu jedinicu.

5. Pritisnite dugme Install Now.

6. Pročitajte Ugovor o licenci, potvrdite polje I Accept the License Terms i pritisnite Next.

7. Izaberite Custom (Advanced).

Ako probate opciju Upgrade, program vam saopštava da učitate Windows XP i da zatim pokrenete instalacioni DVD. (A potom, kada se vratite na ovaj ekran i pritisnete Upgrade, reći će vam kako s Windowsom XP ne možete direktno da nadogradite sistem na Windows 7.)

Opcija Custom prikazuje prozor s particijama i/ili diskovima vašeg računara.

8. Pritisnite disk s Windowsom XP, izaberite Drive Options (Advanced), zatim pritisnite Format i na kraju OK da biste dozvolili formiranje diska. Zatim pritisnite Next.

Disk s Windowsom XP biće označen sa XP. To je ime koje ste mu dali u koraku 2.

Kad pritisnete Format, sa diska se potpuno briše Windows XP, kao i svi vaši podaci s te particije. Ovaj korak je nepovratan, pa zato *obavezno* napravite rezervnu kopiju datoteka iz Windowsa XP u koraku 1. Nakon što pritisnete Next, počinje instaliranje Windowsa 7 na starom disku na kome je prethodno bio Windows XP. Taj postupak na većini računara traje od 10 do 30 minuta.

9. Unesite svoje korisničko ime i ime računara, a zatim pritisnite Next.

Slobodno unesite isto korisničko ime i ime računara kao i pod Windowsom XP. Ili, po želji, smislite nova imena.

10. Unesite lozinku, a zatim je ponovo upišite, unesite asocijaciju za lozinku i pritisnite Next.

Asocijacija za lozinku treba da bude izraz koji će vas podsetiti na lozinku ali tako da je ne oda. Primera radi, ako je vaša lozinka ime osnovne škole, asocijacija za lozinku bi mogla biti „Moja osnovna škola“.

11. Predite na korak 6 iz prethodnog odeljka, „Prelazak s Windows Viste na Windows 7“.

Od ovog koraka nadalje, koraci za instalaciju su isti kao u uputstvu iz tog odeljka.